



Jazler Radio 2.0

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Fordította: Battyányi-Bosznai Amarilla, Multirádió, Újvidék
E-Mail: amarilabb@yahoo.com

Copyright 2002 – AMFM Software – All Rights Reserved
AMFM Software – 21 El. Venizelou St. – 81100 Mitilini
Phone: +30 945 108061, Fax: +30 2510 37813, E-Mail: info@jazler.com
Internet Site: <http://www.jazler.com>

Tartalom

Köszöntjük a Jazler programjában.....	3
Mi a JazlerRádió?	4
Mi az új ebben a változatban?	5
Az audio adatbázisok (Zene, jinglek, klippek, sweeperek).....	7 - 15
Az audio fájlok szerkesztése	16
Controll panel	17
Az audio fájlok nagyszámú bevitele	18
A klippek beosztásának nyomtatása.....	19
Opciók és eszközök	
A Jazler adatbázisának újraindítása és a háttér készítése	20
A play listák frissítése és a zene kategóriák nagyszámú változtatása	21
A zeneszámok, jinglek és sweeperek kategóriamódosítása	22
Általános beállítások.....	23
RDS Opciók.....	26
Hálózati Opciók	27
A közvetítés opciója	29
A biztonság és a felhasználók.....	30

Stúdiókijelző

A stúdió használata	31
Automód.....	34
Kézi mód és az újraismétlés módja.....	35
A zeneszámok hozzáadása és törlése a playlistáról	36
Képernyő (a zeneszámok előhallgatása).....	37
Instant jinglek.....	38
A play listák és a reklámblokkok kézi előhívása	40
RDS kijelző.....	41

Az auto program beállítása

A zeneszámok és a jinglek rotációja.....	42
Az audio program szerkezete	43
A play listák készítése és változtatása	44
A külső play listáról való importálás	45

Problémák és segítség

Ismert problémák	46
Tanácsok és trükkök	47
A programhiba bejelentése	48
Követelmények	49
Sűrűn feltett kérdések	50
Hogyan jelentkezzen be	51

Köszöntjük a **JazlerRádió v2.0** segédcsomagjában

A JazlerRádió a rádióállomások automatizációjának egyik legjobb programja a médiapiacra. A JazlerRádió program a Jazler család zeneautomatizációjára szolgáló termékek egy részét képezi.

Miért nem tartalmaz ez az irat programábrázoló képeket?

A JazlerRádió minden három hétben kiadja programjának módosított változatát. Ennek az az eredménye, hogy a sok gomb és a képernyő sűrűn cserélhetőek. Ez az irat periódikusan változik, amikor a programban nagyobb változások történnek. A program lehetőségeinek nagyobb része változatlan marad, de módosulnak a gombok és a környezet, ezért a program kinézete nincs idecsatolva, mert kiadásról kiadásra változik.

Hogyan használjuk a segítséget?

Minden képernyőn van egy gomb, amely útján segítséget kérünk. A Segítség gomb aktiválásával megjelenik a segítség fájl az adott képernyő megfelelő témájával.

Mely Jazler verziók hozzáférhetőek még?

A Jazler-nek 4 változata van: a SimplePack, a Cafe, a Cafe Plus és a JazlerShow!

JazlerRadio SimplePack

A SimplePack a rádióállomások automatizációjának egy teljes rendszerét alkotja. Támogatja a zenei kategóriákat, a beosztásokat, a listákat, a maszkokat, a reklámokat, a jinglek készítését és még sok más!

JazlerRadio CafePack

A CafePack egy, a fentivel megegyező csomag, azzal a különbséggel, hogy nem támogatja a maszkokat és reklámokat. Ezeket a programrészeket nem tartalmazza a regisztráció illetve a HASP', amelyet a mi partnereinktől kap meg.

JazlerRadio CafePack Plus

A CafePack Plus csomag rendelkezik a CafePack minden lehetőségével, beleértve a reklámok közvetítésének lehetőségét is.

JazlerShow

A Show egy egyedi program a rádió- és televízió műsorokban sugárzandó jinglek számára, ahol szükség van a jinglek illetve a hangeffektusok többségének pillanatnyi hozzáférhetőségéhez a másodperc milliomodrészében! A Show program támogatja a touch-screen képernyős rendszereit.

Lépjön kapcsolatba velünk és tegyen javaslatot a szoftver-ünkhöz!
info@jazler.com

A Jazler Programozó csoportja

Mi a JazlerRádió?

A Jazler egy, a rádióműsor automatizációjára szolgáló beillesztett software, amely az Ön PC-ét teljesen automatikusan működő rádióállomássá teszi. Az egyetlen amit meg kell tennie, hogy beillessze az audio fájlokat a megfelelő adatbázisba és a Jazler adásba helyezi őket a következő percekben.

A Jazler huszonnégyórás automatizált rádióműsort képes sugározni: listákkal, azonosításokkal, jinglekkel, zenei csomagokkal stb. Olyan lehetőséget is nyújt, hogy a hét minden napján fél óras csomagokban sugározza a kiválasztott kategóriákat. Egy egyszerű bázismásolattal és egyetlen egy kattintással bebiztosíthatja saját adatbázisait. Ezáltal lehetővé válik az adatbázis egyszerű módosítása és beigazítása is illetve a dolgozóállomásokról magát a programot beillesztheti a helyi hálózatba (LAN). Ez egy nagyon jó és szerteágazó eszközt jelent a szerkesztők, a hangtechnikusok és mások számára is olyan téren, hogy hozzáférjenek a mindennapi szokásos műsorbeállításokhoz illetve azok módosításaihoz stb.

[A Jazler három mód-ban működik.](#)

Automatikus mód.

Rákattint a stúdió kijelzőn az automatikus Auto Mod gombra és a Jazler automatikusan beindítja a műsorsugárzást. Ez a program az automatikus program szerkezetében, a Controll panel felosztásában Ön által megadott kritériumokon alapszik. Így beállíthatja az adás automatikus újraismétlését is.

Élő Asszisztálás.

A sugárzás alatt összeállítható egyéni lista is. Az Élő asszisztálás segítségével adásba helyezheti az Instant jingleket, készíthet átmenetet a zeneszámok között, egyszerűen kicserélheti a klippeket és jingleket. A Jazler figyelmeztetni fogja, hogy mikor kerülnek adásba a reklámok és akkor eldöntheti, hogy mikor és melyik reklámot szeretné adásba helyezni.

Közvetítés

A Jazler egész nap közvetíteni fogja a line in-t és csupán a klippek adatbázisba beillesztett reklámokkal szakítja meg. A Jazler a line in-t úgy halkítja el, hogy a saját programára való átmenet egyszerű és észervétlen.

Mi az új ebben a változatban?

1) Többnyelvű támogatás

A Jazler pillanatnyilag több mint tíz nyelvet támogat és a támogatás folytatását biztosítja a jövőben is. Amennyiben nem találja saját nyelvét, lépjen velünk kapcsolatba az info@jazler.com címen és kérvényezze a fordítást. Amennyiben elfogadjuk ingyenes verziót kap tőlünk!

2) Zenei csomagok

Most alkalma van arra, hogy beállíthassa a Jazlert, hogy minden nap 00:50 i 01:50 perckor sugározzon két zeneszámot a 80-as évekből. Ez a környezet hasonlít a reklámokéhoz, de úgyszintén alkalmazhatóak a zeneszámok is. Alkalma van kívánság szerint zenecsomagokat is sugározni. S arra is lehetősége van, hogy beállíthassa a klippek sugárzását a zeneszámok előtt és után is.

3) A zeneszámokhoz hozzáadtunk még egy kategóriát

Sok felhasználó panaszkodott más zenekategória hiányára. Most ezeket is beiktattuk!

4) A zeneszámok automatikus válogatásának jobb rendszere

E módon a program zenei szerkezetében a Kategóriát - Alkategóriát 10 blokkal előre is meghatározhatja -Alkategória2-Prioritástól>Prioritásig. A zenét így módon válogathatja százalékban kifejezve is pl.: 33%POP i 67%ROCK.

5) Az audió fájlok automatikus bevitelle, hozzáférve az MP3 ID3 támogatását

Az automatikus fájlkereső gyorsítómű most kapcsolókkal illetve dialógusokkal van módosítva. Úgyszintén importálhatja az ID3 zenenyomokat, s ezáltal lerövidíti a zeneelvezetések illetve az adatok bevitelének időtartamát. Amennyiben importálja a zeneszámot a Jazler2.0 programból, adatvesztés nélkül beviteli a zeneszám bevezetésének idejétartamát és a zeneszámokhoz kapcsolódó más adatokat is.

6) Az utolsóként meglátogatott direktórium megjegyzése

A Jazler megjegyzi az utolsóként meglátogatott direktóriumot, ekkor beolvassa az audio fájlt, s minden alkalommal amikor keres kimutatja e direktóriumot.

7) Szépitett RDS részleg

A Jazler most a helyi jeleket latin betűkkel váltja fel. Úgyszintén amikor a zenei listára betáplálja a SONG kulcsszavát a Jazler kimutatja a zeneszám elnevezését!

8) Az instant jinglek új részlege

A JazlerShow! Programjának sikerére alapozva, az Instant jingleket beiktattuk a Jazler 2.0.-be is. Most ezeket gyorsabban be lehet indítani, használatosak az Átmenetek, a felhasználóknak pedig korlátlan palettákhoz van lehetőségük hozzáférni, pl. minden gomb különböző színű lehet stb.

9) Módosított keresés

A kedvenc zeneszámát keresi? Most alkalma van megkeresni azt a Jazler rendkívül gyors keresőjével. A kereső gomb nagyobb és az adott tárgyat az ENTER gomb aktiválásával keresheti. Még azokat a zeneszámokat is áttekintheti, amelyek az elmúlt X percben illetve órában kerültek adásba, de úgy, hogy ezek rövid időn belül ne kerüljenek ismét adásba (ezeket a zeneszámokat a program egy vonallal áthúzza és sötétpiros háttérrel jelöli meg).

10) Minden adatbázis az egész képernyőn át megjeleníthető és egy gombbal a kicsinyítéshez

A Jazler-nek végre minden fő képernyőjén van Kicsinyítő gombja. Most alkalma van lekicsinyíteni a programot, elvégezni minden más teendőt és vissztérni a Jazler programába.

11) A színek illetve betűtípusok kiválasztásának lehetősége

Egy másodperc alatt kiválaszthatja a stúdió illetve más dialógusok színét! Minden háttérre, gombra, tárgyra stb. más színt választhat.

12) A végrehajtó blokkolási rendszere

Már az előző változatokban is megpróbáltuk bevezetni a végrehajtó blokkolási rendszerét, de az teljes kudarc volt. Ez az új rendszer megbízható és intervallumokban biztosítja a végrehajtó ismétlését, amelyek a Program Opciókban adóttak. Ne próbálkozzon túl nagy értékű adatbevitellel, mert rövid időn belül zeneszámok nélkül maradhat!

13) A közvetítés módosított megbízhatósága

A közvetítési rendszerben bármely hangkártya esetében alkalmazható a line-in belépés. A windows rendszerben a közvetítés csak angol nyelven működik helyesen, mert más nyelvű elnevezés esetében nem tudja felismerni a line-in belépést (Lijn In...)

14) BEFAGYASZTOTT zeneszámok

Most alkalma adódik, hogy az adatbázis tartalmazzon zeneszámokat, de olyan beállítással, hogy azok ne kerüljenek adásba az automatikus mód-ban, hanem csak a stúdióban illetve a listába való kézi beiktatással.

15) INFO mező és képernyő

A zenei adatbázisba új mezőt iktattunk be, ahol megőrizheti a zeneszámokról szóló adatokat és a stúdióban áttekintheti azokat (az Info gomb majd a zeneszám kiválasztásával).

16) Az egyszerű Play Listák IMPORTÁLÁSA

A Jazler el tudja olvasni a szöveges fájlokat, amelyek audio fájl elnevezéseket tartalmaznak és teljes opciókkal átalakíthatja őket Jazler listába.

És még sok más lehetőség van...

Az audio adatbázis

Ez az hely a Jazler programjában, ahova beiktatja és beállítja az összes audio fájlt. Ezt a bázist adásba kerülő zeneszámok, jinglek, klippek és sweeperek alkotják.

Minden bázis audio fájlokat és azok jelzőit tartalmazza (például a zenei adatbázisban meghatározza minden zeneszám kategóriáját, alkategóriáját és prioritását, beállítja a helyet ahonnan a zeneszám meg kell kezdődjön, a zeneszám bevezető részének időtartamát, amelyben nincs ének és azt a helyet is, ahonnan a zeneszámot összeköti egy másikkal).

Létezik-e egyszerű módja annak, hogy az audio fájlokat nagyszámban beiktassuk az adatbázisba?

Létezik! Használhatja az audio fájlok gyors fellelésére szolgáló Varázslót, amely a Controll Panel-en helyezkedik el a Hasznos Dolgok alatt. Ez a Varázsló egy baráti, dialógusokkal ellátott környezet, amely azt kérdezi Öntől, hogy hol találhatóak meg a fájlok és mely adatbázisba kell elhelyezni őket. Még egy jó lehetőség, hogy amikor az új fájlokat különböző helyekre helyezi el a Jazler majd csak azokat mutatja ki, melyek nincsenek a bázisban. Ez lehetővé teszi az új zeneszámok, klippek, jinglek stb. gyors bevitelét az adatbázisba. Lehetséges beiktatni őket a bázisba az Ellehetetlenít funkció segítségével és ilyen úton ezeket az új fájlokat egyszerűen meg lehet találni ahhoz, hogy beiktassa azok adatait a kategóriák és a kapcsolók kiválasztásával. Ez utóbbi lehetővé teszi, hogy megjelenjenek az Ellehetetlenített zeneszámok. Ez esetben a kijelzőn csak azok a zeneszámok jelennek meg, amelyeket beiktatott és azok jelzőit is könnyen beviheti. E módszer használatával a Jazler nagy előnyt biztosít az Ön számára, amikor hozzáad illetve módosítja az adatbázisban levő fájlokat!

A fájlkereső gyorsszűrő úgyszintén importálja az MP3 file -ok ID3 megjelöléseit, s ezáltal időt takarít meg a zeneszámok előadónak és azok elnevezéseinek kiírását illetően.

Szeretném más kategóriákba átcsoportosítani a zeneszámokat, mint ahogyan azt a Jazler tartalmazza. Hogyan cserélem e kategóriákat?

A Controll Panel-en kattintson rá az Opciókra. Három ikont láthat, melyek a zeneszámok, jinglek és klippek adatbázisait képviselik. Kattintson rá valamelyikre és cserélje ki a kategóriákat. A már használatban lévő kategóriát nem lehet kitörölni. Ezért jobb megoldás ha meghatározza az Ön kategóriáit, a Tömeges kategóriaváltoztatás Opciója segítségével helyezze át a fájlokat az új kategóriákba, majd törölje ki a már meglévő kategóriákat.

A zeneszámok adatbázisa

Ez egy olyan ablak, amely segítségével módosíthatja illetve változtathatja azokat a zeneszámokat, amelyekhez a Jazler hozzáfér. Ez a bázis két ablakot tartalmaz: az index zeneszámokat és a zeneszámok kivizsgálási részlegét.

A zeneszámok indexe

Ebben az ablakban áttekinthető minden létező zeneszám és azok jelzői. Ahhoz, hogy hozzáférjen a zeneszámok jelzőihez kattintson rá kétszer a zeneszámmra vagy nyomja meg az Kivizsgál gombot.

A zeneszámok szűrője

A kijelző felső bal oldalán van egy gombcsoport, melyek segítségével kimutathatja mindazokat a zeneszámokat, amelyeket kíván. A bal felső sarokban három gomb (név, vezetéknev és elnevezés) és a szövegboksza van. Ha beírja a szövegboksza a kezdőbetűket és megnyomja azt a gombot, amely kategória szerint át szeretné nézni a bázist, a Jazler kiszűri és kimutatja a keresett zeneszámokat. A zeneszámokat kategóriák és alkategóriák szerint is leszűrheti. Kikeresi a kívánt kategóriát a Leugró Menüből és megkapja a kívánt eredményt.

Minden szűrőt kombinálva is lehet alkalmazni.

PL. **Szeretnék megtalálni minden zeneszámot, melynek címe »You are«-ral kezdődik:** Betáplálja a »You are« betűket a szövegboksza, majd rákattint az Elnevezés gombra. A Jazler így módon visszahelyezi a megfelelő zeneszámokat az adásba kerülő listára, pl.: »You are my sunshine«, »You are not alone« stb.

PL. **Szeretnék megtalálni minden zeneszámot, amelyek elnevezésében tartalmazza a »rain« szavát:** Betáplálja a szövegboksza a *rain betűket és rákattint az Elnevezés gombra. Így a Jazler eredményként visszahelyez minden zeneszámot az adásba kerülő listára, mint amilyen a »Sunshine on a rainy day«, »When the rain begins to fall«, »It's raining men« stb.

PL. **Szeretném megtalálni George Michael minden zeneszámát a 80-as évekből:** Betáplálja a szövegboksza a Mich illetve a Michael betűket, kiválasztja a 80-as évek kategóriáját, majd rákattint a vezetéknev gombra.

MEGJEGYZENDŐ: Amennyiben a név, vezetéknev illetve elnevezés gombok már aktiválva vannak, akkor nyomja le az ENTER gombot vagy kattintson rá a nagyító üveget ábrázoló gombra, amely a szövegboksza mellett van.

A zeneszámok lehallgatása

A Jazler-nek a szűrők működése alatt is van lejátszója. E lejátszó segítségével áthallgathatja a zeneszámokat mielőtt áttérne azok kivizsgálására. Rákattint a kiválasztott zeneszámmra, majd a play gombra. A görgetősáv segítségével végighaladhat a zeneszámon. Amennyiben a zeneszámot azonnal hallani szeretné, amint rákattint nyomja meg az auto play gombot.

A zeneszámok kimutatása a mixelt részek időtartama nélkül (gomb)

Amikor rákattint erre a gombra a Jazler kimutatja a zeneszámot a mixelt rész időtartama nélkül. Ez annyit jelent, hogy megfelelően beállítani a mixelt részek időtartamát és amennyiben nem állítja be megeshet, hogy csend lesz az adásban e zeneszámok végén. Nyomja meg a gombot újra és megjelenik minden zeneszám.

Nyomtatási gomb

Ezzel a gombbal kinyomtathatja azon zeneszámok áttekintését, amelyek csak a Leugró Menükön találhatóak. Azok a zeneszámok, amelyek a név, vezetéknev illetve elnevezés szűrőkkel lettek kiválasztva lehetetlen kinyomtatni. Úgyszintén lehetséges exportálni a TXT formátumú listát HTML formátumba.

Hogyan iktatjuk be az új zeneszámokat?

Rákattint a Hozzáad gombra. Amennyiben sok zeneszámot kíván egyből beiktatni, akkor keresse meg az audio fájlok gyors keresésére szolgáló Varázslót, felhasználva a Controll Panell-en az Apróságokat. Amikor beiktatja az új zeneszámokat, átkerül majd a Controll panel-re.

Beiktatható-e sok zeneszám egyszerre?

Igen! Az audio fájlok gyors keresésére szolgáló Varázsló segítségével, amely a Controll Panel-en van az Apróságok opcióban. Ez a Varázsló egy baráti, dilaógusokkal ellátott környezet, amely azt kérdezi Öntől, hogy hol találhatóak a fájlok és mely kategóriába kívánja őket besorolni. Úgyanúgy, a Varázsló hozzáadja a zeneszám címét és kategorizálja az adatokat az előadói név, vezetéknev és elnevezés mezőbe.

A zeneszámok kivizsgálása (analízise)

A zeneszámokat kivizsgáló kijelzőn átnézheti és módosíthatja a zeneszámokra vonatkozó adatokat. Ez a kijelző nagyon egyszerű. Az első hat szövegblokk triviális és nem kell magyarázni őket (név, vezetéknev, elnevezés, album...)

Automatizációs Kód

Ez a Jazler programban az a hely, ahol hozzáadhatja a zeneszám automatizációjához szükséges egyedi kódot. Ez a kód feladható egy másik program révén is, amely a play listák készítésére szolgál és amely a playlistát TXT formátumban adja meg. Bővebb magyarázatot erről a Play listák készítéséhez szolgáló beillesztések a külső programból cím alatt talál.

Kategóriák, alternatív kategóriák i alkategóriák

Itt állíthatja be a zeneszám kategóriáit, alternatív kategóriáit illetve az alkategóriáit. Amennyiben változtatni szeretné a Jazler által már megadott kategóriákat, akkor menjen az Opciókra és válassza ki a kívánt adatbázis kategória szerkesztőjét.

Miért vannak alternatív kategóriák?

Ez egyszerű: példaként vehetünk egy zeneszámot, amelyre azt mondtuk a Jazlernek, hogy pop..... kategóriában kezelje, de szeretnénk megjelölni, hogy ez a zeneszám egyben rock is. Mi teszünk? Beillesztjük a rock kategóriát az alternatív kategória 1-es bokszába. Így minden alkalommal, amikor Ön pop illetve rock kategóriájú zeneszámokat keres a Jazler az autó programban kiválasztja ezt a zeneszámot.

Prioritás

A prioritások a Jazler Auto program Zenei részlegében használatosak. A Jazler e beállítás útján kap adatot arról, hogy milyen sűrűn szeretné, hogy kiválassza a megadott zeneszámot. Az 1-es prioritással megjelölt zeneszám négyszer sűrűbben kerül majd adásba, mint a 4-es prioritással megjelölt. Amennyiben azt szeretné, hogy valamely zeneszám elvegyüljön a többi között, akkor a 9-es prioritást rendelje mellé.

Megjegyzendő: ne jelöljön meg sok zeneszámot magas prioritással, mert idegesítő frekvenciával ismétlődhet majd.

A Lehetővé tesz opció

Ez az opció engedélyezi illetve betiltja a zeneszámot. Amennyiben a zeneszám nincs engedélyezve nem helyezheti adásba vagy nem tekintheti meg a stúdióban, hanem csak a bázisban.

A zeneszámok paramétereinek meghatározása (start, intro és mixelés)

Ezen paraméterek megjelölése majdnem megegyezik a jingleek illetve a klippek adatbázisaiban történő megjelöléssel és ezért közös magyarázatot fűztünk mindkettőhöz. Keresse meg a »Track Editor« témát, hogy megtudja hogyan jelölje meg a zeneszámokat az adatbázisban.

A beiktatás befejezése

Amikor befejezte a beiktatást, kattintson rá a képernyő jobb alsó sarkában található kék gombra. Amennyiben elfelejtett beiktatni valamilyen adatot, a Jazler a kijelző bal felső sarkában figyelmeztetni fogja erre.

Hol vannak az RDS-ben az üzeneti mezők?

A 2-es verziótól felfelé a Jazler automatikusan megtalálja a zeneszámok címét az Ön által betáplált név, vezetéknev illetve elnevezés alapján.

A klippek és reklámok adatbázisai

Ez az az adatbázis, amelyben hozzáadhat, módosíthatja illetve kitörölheti a klippeket, amelyek úgy lettek beállítva, hogy a nap meghatározott időpontjában kerüljenek adásba. Az első kijelző szerkezete szinte megegyezik a zeneszámok kijelzőjével. A bal oldalon megtalálhatóak a szűrők, amelyeket felhasználhat, hogy megnézhesen egy adott klippet (név, vezetéknev, elnevezés, kategória stb).

A klippek lehallgatása

A Jazlernek az alkalmazott szűrők alatt is van lejátszója. Ezzel a lejátszóval lehallgathatja a klippeket, mielőtt áttér azok kivizsgálására. Rákattint a klippre és megnyomja a play gombot. A görgetősáv segítségével végighaladhat a klippeken. Ahhoz, hogy meghalghatassa a kiválasztott klippet nyomja meg az AutoPlay gombot.

Hogyan iktassuk be az új klippet?

Kattintson rá a Hozzáad gombra. Amikor beiktatja a klippet, bejut a klippek kivizsgálására szolgáló kijelzőre (az alábbiakban részletezve).

A klippkivizsgáló képernyő

Név és vezetéknev: Iktassa be az adott klipp szerkesztőjének nevét és vezetéknevét (abban az esetben ha nem kívánja kitölteni ezeket a mezőket beiktathatja a »-» jeleket is).

Marketing kompánia: Válassza ki a klipp kompániáját. Amennyiben ez nem létezik, válasszon ki egyet az Elosztóban megadottak közül. A kompániák listájának változtatásához menjen az Opciókba és kattintson rá a klippek ikonra.

Elnevezés: Vigye be a klipp elnevezését

A fájl neve: Iktassa be a fájl nevét és helyét (a Keress gomb segítségével)

Kategória: Jelölje meg a kategóriát, amelybe a klipp tartozik. Ez tetszés szerinti tevékenység, de abban az esetben, ha a play listába kézzel iktatja be nem jelenik meg.

Prioritás: Ez az a hely, ahol pontosan meghatározhatja az adott klipp helyét a reklámblokkban. Amennyiben azt szeretné, hogy ez a klipp a többi előtt kerüljön adásba, jelölje meg magasabb szintű prioritással mint a többit. Ha ugyanabban az időben szeretné adásba iktatni mint a többit, akkor jelölje meg egyforma prioritással. Amennyiben azt szeretné, hogy utolsóként kerüljön adásba, akkor a legalacsonyabb prioritást helyezze mellé. Az egyforma szintű prioritással megjelölt klippek ABC-s sorrendben kerülnek adásba. Számítalan prioritást lehet megjelölni, hozzáadva illetve eltávolítva őket a Klipp Opció menüjében.

Az adás kezdetének illetve befejezésének dátuma (és ideje): Ez az a hely, ahol beiktatja az adott klipp sugárzásának időpontját és dátumát, illetve annak kezdetét és befejezését. A szövegboxsz melletti kis gombnyomással (...) megjelenik a dialógus, amely megkérdezi majd Öntől, hogy előbb az időpontot, majd a dátumot vigye-e be. A munkakényelem végett hozzáadtuk a Ma, Egy hónap múlva és Sosem opciójú gombokat.

RDS üzenet: Ez az a hely a Jazler programjában, ahol betáplálja az RDS-en keresztül adásba kerülő szöveget, míg a klipp adásban van.

Kezdd mindjárt: Ha bekapcsolja ezt az opciót, akkor a reklámblokk, amelybe ez a klipp tartozik nem várja meg a zeneszám végét (az auto módban), hanem félbeszakítja azt és azonnal adásba kerülnek a reklámok.

A sugárzás időpontja

E gombnyomással eljut a következő kijelzőre, ahol betáplálhatja a klipp időpontját és azokat a napokat, amikor az adásba kerül.

Az audiófájlok szerkesztése

Az audio fájlok szerkesztése hasonló a zeneszámok illetve a jinglek szerkesztéséhez. Az audio fájlt az Audió barázdák Szerkesztése témában a következőképpen lehet elvégezni.

A klippek és reklámok elrendezése

(A sugárzás időpontja)

Napi kapcsolók

Válassza ki azokat a napokat, amikor a klippeket adásba szeretné helyezni.

Hogyan hozzáadni illetve kitörölni a sugárzás időpontját

Ezen a képernyőn látható egy nagy feket lista, amelyen ki vannak írva a sugárzási időpontok. E lista alatt megtalálható egy apró feket szövegbösz. Ez az a hely, ahol beviszi a sugárzási időpontokat. Táplálja be az időpontot és kattintson rá a Hozzáad gombra. Ahhoz, hogy kitörölje az időpontot válassza ki a Törölj opciót.

Előbeállítások

Öt Előbeállítást iktatunk be, hogy megkönnyítsük a bevitelt, abban az esetben ha a klipet minden fél- illetve minden órában szeretné sugározni. Kattintson rá az egyik kiválasztott előbeállításra és az utánna következő időpontokat ezzel az előbeállítással kitörölheti.

Árak

Másodpercenkénti árak: Táplálja be az Ön rádióállomásának másodpercenkénti árát. A Jazler megszoroza ezt az árat a másodpercekkel illetve a klipp sugárzásának számával.

Klippenkénti ár: Ide azt az árat viheti be, amikor klippenként fizetteti meg a sugárzást.

A sugárzások száma: a Jazler ezt a mezőt maga tölti ki azzal a számmal, ahányszor az adott klipp adásba került, kiszámítva a sugárzás kezdeti illetve végső időpontja közötti időszakot.

Total: a Jazler ide írja be a klipp végösszegét.

FIGYELMEZTETÉS: Ez a lehetőség ki lesz iktatva a Jazler program következő változataiban. A Jazler munkacsoportja úgy döntött, hogy ebbe a programba nem illeszti be a számvevőségi opciókat.

A reklámblokkok áttekintése:

Kombinált listák: Válassza ki azt a napot a hétben, amikor áttekinti majd, hogy mi kerül adásba azon a napon a reklámblokkban.

Kombinált lista dátumra: Válasszon ki egy meghatározott dátum szerinti napot, hogy áttekintse a klippeket, melyek azon a dátumon adásba kerülnek.

A reklámok kimutatása: Kattintson rá az óralistában a kívánt órára vagy a reklámcsomag lista alatt található nyilacsáká segítségével menjen le-föl a reklámblokkok között.

Beállíthatom-e a klipet úgy, hogy minden nap más időpontban kerüljön adásba?

Nem. A Jazler erre még nem képes. Egyedül azt teheti meg, hogy kikapcsolja azokat a napokat, amikor nem kívánja sugározni a klipet a meghatározott időpontban illetve amikor új időpontot illetve dátumot iktat be a bázisba, amelyeket az előző adatbevitelkor nem kapcsolt ki. A következő változatokban már alkalma lesz minden napra különböző időpontokat és prioritásokat is megjelölni.

A jinglek adatbázisa

Ez az a kijelző, amelyen hozzáadhatja, változtathatja illetve törölheti azokat a jingleket, amelyek elérhetőek a Jazler számára. Ez az adatbázis három kijelzőből tevődik össze: az index jinglek, a jinglek kivizsgálási és a jinglek beosztásának kijelzője.

Mikor kerülnek ezek a jinglek adásba?

A jingleket kiválaszthatja kézzel is, vagy beállíthatja a Jazlert úgy, hogy auto módban válassza ki őket. A jinglek időzónákból állnak (10:00-10:59, 11:00-11:59, stb). Tehát, ha a sugárzási időpontlistába beiktatja a 11:00 órai időzónát, a Jazler véletlenszerűen válassza majd azt ki 11:00 i 11:59 óra között.

A jinglek indexe

Ezen a kijelzőn megtekinthetőek minden elérhető jinglek és azok tulajdonságai. Ahhoz, hogy hozzáférhessen a jinglek tulajdonságaihoz, kétszer kattintson rá az adott jinglere vagy nyomja meg a Kivizsgál gombot.

A jinglek szűrője

Ez a szűrő segítségével lehet abban, hogy megtalálja a megfelelő jingleket, amennyiben azt nehezebb megkeresni. A jinglek szűrője jórészt úgy működik, mint a zeneszámok illetve klippek szűrője. Keresse meg a Zeneszámok adatbázisa témát, hogy megnézzé, hogyan működik a szűrő.

A jinglek előlehallgatása

A Jazlernek van lejátszója a szűrő működése alatt is. Ez a lejátszó lehetővé teszi a jinglek előlehallgatását azok kivizsgálása előtt. Csupán rá kell kattintson a jinglere és nyomja meg a play gombot. A jinglen végighaladhat a görgetősáv segítségével. Ahhoz, hogy a jingleket aktiválni lehessen amikor rákattint, nyomja meg az AutoPlay gombot.

Hogyan kell új jingleket beiktatni

Csak nyomja meg a Hozzáad gombot. Abban az esetben, ha több jingleket kíván beiktatni együtt keresse meg a Controll Panelen az Opciók/Eszközök kijelzőn található Audió fájlok gyorskeresőjét. Amikor beiktatta a jingleket a Jazler utalni fogja a jinglek kivizsgálására szolgáló kijelzőre, amit a további szövegben részletesebben leírunk.

A jinglek kivizsgálási kijelzője

Ez az a hely ahol módosíthatja a jingleket.

Név: Iktassa be a producens illetve bemondó nevét. Amennyiben ezt a mezőt üresen szeretné hagyni táplálja be a '-'.
Elnevezés: Iktassa be a jingle megnevezését.

Kategória: Válassza ki a kategóriát, amelybe a jingle tartozik. Amennyiben több kategóriát kíván kiválasztani vagy másmilyeneket szeretne a felsoroltakon kívül, kattintson rá a jinglek ikonra, amely a Control Panelen az Opciók alatt található.

A sugárzás időpontjai: E gombnyomással átkerül majd a jinglek beosztására: ez pedig az a hely, ahol beállíthatja, hogy mely napokon és mely időpontban lesz a jingle kiválasztva az auto módban.

A fájl neve: Táplálja be a fájl nevét ebbe a mezőbe úgy, hogy rákattint a Keres gombra.

RDS szöveg: Ide beiktathatja azt a szöveget, amely a jingle sugárzása alatt jelenik majd meg az RDS kijelzőn.

Az audio fájlok szerkesztése

Keresse meg az audio Fájlok szerkesztése témát, hogy megtekinthesse, hogyan kell szerkeszteni a jingleket.

FIGYELMEZTETÉS: A jingleknek nincs opciójuk a gyors elhalkulásra.

A Jinglek beosztása

Ezen a kijelzőn beállíthatja az időzónákat, amelyekben az Auto Pilot modban a jinglek ki lesznek választva. A Jazler véletlenszerűen választja ki a jingleket, de azt a jinglet nem választja majd ki, amely mellett nem talál olyan megjelölést, hogy adásba kerülhet a nap ezen szakaszában.

Amikor betáplálja a 11:00 órás időpontot, a Jazler feltételezi, hogy 11:00 i 11:59 perckor választhatja ki.

- A napi kiválasztás**

Ez egyszerű. Válasza ki a napokat, amikor a jinglek adásba kerülnek.

- Az időzónák bevitele**

Láthattuk, hogy van egy nagy fekete lista és alatta egy apró szövegbösz. Táplálja be az időzónát és nyomja meg az ENTER illetve a Hozzáad gombot. Beiktatni csak kerek órákat lehet, pl. 11:00, 17:00, stb.

- Például: Szeretném a jinglet munkanapokon 17:00 és 18:59 perc között sugározni.** Iktassa be a listába a 17:00 és 18:00 órát és hagyja kipipázatlanul a Szombat és Vasárnap kockákat. A többi napokat pedig jelölje meg pipával.

- Az időzóna törlése**

Kattintson rá a kívánt időzónára és nyomja meg a Töröl gombot.

- Előbeállítások**

Néhány Előbeállítást is hozzáadtunk, hogy az időzónák bevitele ne váljon unalmassá az Ön számára. Többek között létezik egy gomb az egész napra, amennyiben azt szeretné, hogy a jingle korlátlanul egész nap adásban legyen.

A virtuális műsorvezetők és a sweeperek adatbázisa

A sweeperek kategóriái

A sweepereknek két kategóriájuk van. Az egyik, amelyikben a sweeperek csak meghatározott kategóriájú zeneszámokon kerülnek adásba illetve a másik, amelyben a sweeperek csak meghatározott zeneszámokon lesznek sugározva.

A zeneszámok meghatározott kategóriája

A sweeperek beiktatása e kategóriába lehetővé teszi az Ön számára, hogy a sweepereket csak meghatározott kategóriájú zeneszámokon sugározza (pl. Csak a 80-as évek rock zeneszámain).

Meghatározott zeneszámok

A sweeperek beiktatása e kategóriába lehetővé teszi, hogy csak meghatározott zeneszámon kerüljön adásba (pl. A zeneszám bejelentése).

Válassza ki a megfelelő kategóriát és adja hozzá illetve törölje ki a kívánt sweepert.

Mik a Jazler sweeperei?

A Jazler sweeperei speciális lehetőséget jelentenek, amely által a Jazler sugározza a jingle (zenei alátét nélkül) zeneszámon keresztül (egyidőben).

Hogyan sugározza a Jazler a sweepereket?

A Jazler a sweepereket azokon a zeneszámokon sugározza, amelyeknek meg van jeölve és be van iktatva a bevezető rész időtartama. A Jazler leszedi a sweeper időtartamát attól a pillanattól, amikor a bevezető meg van jelölve és gondot visel arról is, hogy a sweeper ugyanakkor érjen véget, amikor az intro is. Ez azt jelenti, hogy a sweeper abban a pillanatban fejeződik be, amikor elkezdődik az ének illetve amikor elkezdődik a zeneszám általános témája.

Ugyanazon a szinten engedi-e a Jazler a sweepereket mint amelyiken a zeneszám van?

Ez a beállítástól függ. A zeneszám szintjét beállíthatja, amíg a sweeper a Controll Panel Nyelvi Opciók/Eszközök Generális Beállításának részlegében van adásban. Ha alacsonyabb szintet állít be, a Jazler simán elhalkítja a zeneszámot még mielőtt a sweeper elkezdődik és ugyanúgy visszaállítja a teljes szintre, miután a sweeper befejeződött. Az effektust az előhallgatáson nem lehet hallani, hanem csak a stúdió mod-ban.

Hogyan sugározza a jazler a sweepereket?

Auto mód-ban: A Controll Panel en található Opcióval, amely útján a sweepereket el lehet osztani, a jingleket és zeneszámokat beállíthatja, hogy milyen sűrűn szeretné adásba iktatni a sweepereket.

Az élő asszisztálás mód-ban: Menyjen a stúdió kijelzőre, kattintson a zeneszámra, nyomja meg a Változtatás, Változtass, Hozzáad illetve Beiktat gombot. Amikor megjelenik a play lista válassza ki a zeneszámot és nyomja meg a Sweeperes Zeneszámot Bedob gombot.

Mindkét mód-ban ahhoz, hogy adásba helyezze a sweepert, a Jazler véletlenszerűen választ a két sweeper kategória közül.

A zenekategóriák sweeperei

Erre a képernyőre a Hozzáad gombnyomással kerül rá.

A sweeper elnevezése: Írja be a sweeper elnevezését. Amennyiben ez Hangbarázda, nyomja meg e gombot, hogy bevihesse a hangbarázda elnevezését.

Producens: Iktassa be a sweeper bemondójának illetve producensének nevét.

A fájl neve: Vigye be a sweepert képviselő fájl nevét és helyét.

Kategória és altkategória: Válassza ki azon zeneszámok kategóriáját és altkategóriáját, amelyeken keresztül adásba kívánja adni a sweepert.

A sweeperek szerkesztése

A sweeperek szerkesztése hasonló a zeneszámok illetve jinglek szerkesztéséhez. Keresse meg az Audio fájlok szerkesztése témát, hogy megnézze, hogyan szerkessze a kezdést illetve a mixel-ést.

Nyomja meg a TEST gombot, hogy leellenőrizze sikeresen betáplálta-e a sweepert az adatbázisba. A Jazler véletlenszerűen kiválassza a zeneszámot az adott adatbázisból (beleértve azokat a kritériumokat is amelyeket Ön beiktatott) és azon a zeneszámon keresztül adásba helyezi a sweepert. Ha elégedett, akkor nyomja meg a Vissza gombot, hogy visszatérjen a sweeperek adatbázisába.

A meghatározott zeneszámok sweeperei

Erre a képernyőre a Hozzáad gombnyomással juthat el.

A sweeper elnevezése: Vigye be a sweeper elnevezését. Amennyiben ez Hangbarázda, nyomja meg azt a gombot, hogy bevihesse az adott hangbarázda elnevezését.

Producens: Iktassa be a sweeper nevét illetve azon producensét.

A fájl neve: Vigye be a sweepert képviselő fájl nevét és helyét.

A zeneszám kiválasztásának gombja

Kattintson rá erre a gombra, hogy kiválassza azt a zeneszámot, amelyiken keresztül a sweeper adásba kerül. A sweeper pont e zeneszámmal lesz sugározva.

Meglátja a zenelistát tartalmazó kijelzőt. Az alul elhelyezkedő szűrő segítségével könnyen megtalálhatja a zeneszámot. Kétszer kattintson rá a zeneszámra és ezúton választja azt ki.

A sweeperek szerkesztése

A sweeperek szerkesztése hasonló a jinglek és zeneszámok szerkesztéséhez. Keresse meg az Audio fájlok szerkesztésének témáját, hogy megtekintse, hogyan szerkessze a kezdést és a mixel-ést.

Nyomja meg a TEST gombot, hogy leellenőrizze sikeresen táplálta-e be a sweepert az adatbázisba. A Jazler véletlenszerűen kiválassza a zeneszámot az adott adatbázisból (beleértve azokat a kritériumokat is amelyeket Ön beiktatott) és azon a zeneszámon keresztül adásba helyezi a sweepert. Ha elégedett, akkor nyomja meg a Vissza gombot, hogy visszatérjen a sweeperek adatbázisába.

Az audio fájlok szerkesztése

Az audio fájlok szerkesztése minden zeneszám, jingle és klipp esetében egységes.

A szerkesztési kijelzők közötti különbség

A jinglesnek nincs opciójuk a gyors elhalkulásra.

A klippeknek, a reklámoknak és a zenecsomagoknak nincs megjelölésük az intro helyzetre.

A reklámoknak egyfel több opciójuk van és változékony a sugárzási időpontjuk (az alábbiakban bővebben megmagyarázva).

A start, az intro és a fájl mixelési időpontjának megjelölése

Minden részleg négy gombból áll. Egy nagy gomb a másodpercekhez, két kis gomb le-fel opcióval, és egy nagy gomb a lehallagtáshoz. Most megmagyarázzuk hogyan működik a start időpontjának részlege. Ez egyben az intro és a mix-elés időpontjára is érvényes.

A kívánt időpont megjelölése

Amikor a lejátszó sugározza a zeneszámot, nyomja meg a másodpercek jelző nagy gombot. Ezzel megőrzi a kívánt időpontot azon a részlegen, amelyiken szeretné. Amennyiben elkésett illetve elhamarkodott volt a gombnyomás, a nagy gomb alatti két kis gombbal 0.05 másodperccel módosíthatja az időpontot. Amennyiben ismét le szeretné hallgatni a kiválasztott fájl részt, nyomja meg az Előhallgatás gombot.

Az intro részleg

A zeneszám bevezető részének megjelölése sok lehetőséget kínál:

- 1) A műsorvezető illetve a DJ tudja (és nem kell találgatnia), hogy mikor kezdődik el az ének, s ezáltal betekintést nyer abba, hogy mennyit beszélhet a zeneszámon keresztül.
- 2) A Jazler kiszámítja a pontos időpontot és a sweepert pontosan a zeneszám vokál előtti részében engedni le vagy mielőtt a zeneszám fő része elkezdődik (attól függően, hogy mit értelmez az intro fogalom alatt)

A mixelési időpont részlege

A mixelési időpont bejelölésével tulajdonképpen megjelöli, hogy mikor kezdődik el a következő fájl sugárzása. Mi legsűrűbben a mixelés időpontját a zeneszám végén jelöljük meg, fél másodperccel az utolsó bit után, ami annyit jelent, hogy a zeneszámokat egymáson keresztül lehet sugározni.

A gyors elhalkulás részlege

Ezt a részleget akkor válassza ki, amikor a zeneszámnak lassú elhalkulása van. Ez az opció gyorsabb elhalkulást illeszt be azon a helyen, amelyet Ön megjelölt, s így a zeneszám többé nem lesz hallható.

Reklámok – A sugárzás változékony időpontjának opciója

Tegyük fel, hogy van egy olyan fájl, amely nagyon sűrűn cserélődik (pl. hírek). Ez egy ugyanazon fájl, csak minden alkalommal új híreket vesz fel rá. Ezzel az opcióval nem kell minden alkalommal, amikor változtatja a fájlt, beállítani a mixelés időpontját. Ennek az opciónak az alkalmazásával a mixelési időpont mindig fél másodperccel a fájl vége előtt van.

A Controll Panel

A Controll Panel a Jazler konfiguráció-beállításának központi része. Ez az a hely, ahonnan hozzáférhet minden adatbázishoz, opcióhoz, eszközhöz, ahonnan kiléphet a programból, ahonnan változtathatja a felhasználót és áttekintheti a sugárzás helyzetéről szóló adatokat.

A Controll Panel leírása

ÁLTALÁNOS NYELVEK/TABLE

Ezek a Jazler minden adatbázisból és eszközeiből tevődnek össze. Kattintson rá a megfelelő táblára és megmutatkoznak az erre vonatkozó opciók.

ZENESZÁMOK

Adjon hozzá illetve töröljön zeneszámokat a Jazler adatbázisaiból, adjon hozzá illetve töröljön zeneszám kategóriákat, nagyszámú fájlokat vihet be illetve nagyszámban változtathatja a kategóriákat.

REKLÁMOK

Adjon hozzá illetve törölje a rádióállomás reklámainak illetve klippjeit és cserélje azok kategóriáit. Ugyanúgy lehetséges kinyomtatni azok beosztását illetve az egyes reklámok kivizsgálását.

JINGLESEK/SWEEPEREK

Adjon hozzá, módosítsa illetve törölje ki a jingleket, sweepereket. Cserélje azok kategóriáit és programozza be őket.

AUTÓ PROGRAM

Ez az a hely, ahova el van helyezve az automatikus program minden adatbázisa (a zene beosztás, rotáció, play lista, zenecsomagok stb.)

OPCIÓK/ESZKÖZÖK

Állítsa be különböző opciókat, cseréljen nyelvet, hangkártyát, a közvetítés opcióit, a háttérrel, indítsa újra a programot stb.

Távoli állomások

Amennyiben a Munka állomás mód-ját használja és az Ön számítógépe nincs a stúdióban, összekötheti azt, stúdió kattintással, a kívánt számítógéppel, ha megnyomja az Ez a számítógép feliratú gombot. A hálózati kiszolgálóval való kapcsolatteremtés útján egy távoli számítógépről cserélheti annak minden adatát. Amennyiben kapcsolatot teremt a hálózati kiszolgálón egy másik számítógép hálózati kiszolgálójával (stúdió), megkaphatja a rajta levő első számítógép virtuális fénymásolatát.

Hozzáfűzés: Amennyiben semmi sincs az Ez a számítógép felirat alatt, ez annyit jelent, hogy a listára nem adott hozzá hálózati kiszolgálókat illetve munkaállomásokat. Az állomást a »Hozzáférhető munkaállomások« feliratú gombon keresztül is hozzáadhatja az Általános beállítások opcióban. A LAN-on keresztüli út a szomszédos számítógéppel való összekapcsolásban az az út, amely a Jazler direktoriumához vezet a stúdióban levő számítógépen. EZ MEGOSZTOTT DIREKTÓRIUM KELL LEGYEN, NEM PEDIG LEKÉPZETT. A MEGHAJTÓT MEGJELŐLŐ BETŰ ÁLTALÁNOS KELL LEGYEN, NÉVMENTES, MINT AMILYEN A C: A C MEGHAJTÓ MEGOSZTOTSÁGÁVAL. GONDJA AKADHAT, AMENNYIBEN A TÁVOLI STÚDIÓSZÁMÍTÓGÉPPEL VALÓ ÖSSZEKAPCSOLÁSSAL PRÓBÁLKOZIK ILLETVE ANNAK ZENEMAPPÁJÁVAL, HA NÉVLEGES MEGHAJTÓI VANNAK.

A belépési és kilépési gombok

Ezekkel a gombokkal bejelenti illetve lejelenti a felhasználókat. Ezek a gombok egyedül, akkor működnek, ha a Jazler biztonságos környezetben működik. Ezt pedig a biztonsági képernyőn keresztül éri el. Amennyiben a Jazler biztonságos környezetben működik, az adatbázisokhoz és a beállításokhoz csak a felhatalmazással rendelkező személyek férhetnek hozzá.

A Stúdió gomb

Ez egy nagy gomb, amely csak a stúdió számítógépének Controll panel-jén jelenik meg. Kattintson rá erre a gombra, hogy bejuthasson a stúdióba.

A Kilépési gomb

Ahhoz, hogy kilépjen a Jazler programjából kattintson rá erre a gombra. A Jazler figyelmeztetni fogja, amennyiben ezt a lépését meg kell erősítenie.

Eszközök

Az audio fájlok gyors keresője

AZ AUDIO FÁJLOK NAGYSZÁMÚ BEVITELE

Az audio fájlok gyorskeresője egy Varázsló, amely egyszerűen kezelhető, és segít abban is, hogy az audio fájlokat nagyszámban beiktathassa a számítógépbe.

Első lépés – Az adatbázis meghatározása

Az első lépés az, hogy eldöntse mely adatbázisba szeretné beiktatni az audio fájlokat. Kattintson rá a bázisra, majd a Következő gombra.

Második lépés – A direktórium meghatározása

Ebben a lépésben meghatározza a direktóriumot, amelyben az audio fájlok vannak. Ez az eszköz NEM kutatja át a direktóriumokat. Miután eljutott a direktóriumba, nyomja meg a Következő gombot.

Harmadik lépés – A fájlok kiválasztása és meghallgatása

A Jazler kimutatja majd az audio fájlokat tartalmazó listát, amelyek a direktóriumokban heylezkednek el, s ezúton kiválaszthatja a keresett fájlokat. Hozzáadtuk a Válassz ki mindent és a Minden választék nélkül gombokat. Ha rákattint a fájlra a Media Player-ben le is lehallgathatja azt.

FIGYELMEZTETÉS: A Jazler NEM mutatja ki azokat a fájlokat, amelyek már a bázisban vannak. Miért kell kétszer beiktatni a fájlt?

Negyedik lépés– A kategóriák meghatározása

Zeneszámok: Ebben a dialógusban, beiktatja a kategóriákat és alkategóriákat, amelyekhez hozzárendeli ezeket a fájlokat. Beállíthatja azok prioritásait is.

Válassza ki a nevet, vezetéknevet és elnevezést az ID3 megjelölésből (amennyiben az létezik).

Ez az opció leolvassa az MP3 fájl ID3 megjelölését és a megfelelő adatokat elhelyezi a megfelelő mezőbe.

Zeneszám:

Kiválasztani a Jazler különleges megjelöléseit, amennyiben léteznek

Amennyiben a bevitt zeneszámok már léteznek a Jazler(2.0) adatbázisában és felújította az ID3 megjelöléseit, ez esetben beviheti a zeneszámok többi adatait is, mint pl. a mixelések és kezdetek időpontja, adatok, kategóriák, prioritások, stb.

FIGYELMEZTETÉS: Amennyiben a Jazler megtalálja a zeneszámot a speciális Jazler megjelöléssel, a többi megjelölésből való adatokat nem fogja importálni.

Kiválasztani a stílust az ID3-ből és bedobni a kategóriába

A Jazler kiválasztja a stílust és beilleszti a kategória mezőbe. Amennyiben nem létezik meghatározott stílusú kategória, akkor a Jazler a stílus elnevezése alapján újakat készíthet.

Kiválasztani az Év mezőt az ID3-ből és beilleszteni az Alkategóriába

A Jazler ugyanazt teszi meg mint a stílus mezőben, azzal a különbséggel, hogy az ID3 tag-ból az Év mezőt használja.

A mixelés időpontja (a szám) egy másodperccel az audio fájl vége előtt lesz beállítva

Ezzel a funkcióval a Jazler leolvassa az audio fájl tartamát és a mixelés idejét annyi másodperccel helyezi be a fájl vége előtt, amennyire Ön szeretné, hogy így elkerülhesse az adáscsendet.

Szeretném ellehetetlenítve beiktatni az audio fájlokat, hogy ezáltal később lehetővé tegyem az adásba helyezésüket

Olyan esetben aktiválja ezt az opciót, amikor le szeretné ellenőrizni és jóváhagyni az adatbázist, mielőtt az a stúdió számára elérhetővé válik. Úgyszintén, ez egy jó és alkalmas eszköz lehet, amikor fájlokat ad hozzá. A kategóriát egyszerűen kiválaszthatja a »Mutassa ki csak az ellehetetlenített fájlokat« szűrő segítségével.

Amikor meghatározza a kulcspontokat (start, intro i mix) lehetővé teszi a zeneszámot, ha rákattint a »Lehetővé tesz« gombra és így ez a zeneszám nem jelenik meg következőleg, amikor bekapcsolja az ellehetetlenített zeneszámok szűrőjét. Ez segít abban, hogy nagyon könnyen megtalálja azokat a fájlokat, amelyeket utólag hozzáadott, főként amikor az adatbázisba nagyobb számú fájlokat iktat be. Hogy ezt elérje használhatja a »Mixelési időtartam nélküli fájlok« opciót, ha azt szeretné, hogy minden zeneszámot lehetővé tegyen, amikor beiktatja őket az adatbázisba.

Sweeperek: Válassza ki azt a kategóriát, amelybe szeretné, hogy tartozzon a sweeper. A sweeper ellehetetlenítettként lesz beiktatva.

Kattintson rá a »Következő« gombra, és ezt a lépést a keresővel fejezze be. Abban az esetben, ha hibát követett el a Jazler egy üzenet útján fogja figyelmeztetni Önt erre.

Eszközök

A klippek jelentései (nyomtatás)

Ez olyan eszköz, amely lehetővé teszi az Ön számára, hogy a klippek beosztását különböző módon nyomtassa ki. Még át is alakíthatja őket HTML és TXT fájlalba.

Mik azok az aktív és lejárt klippek?

Az aktív klippek azok, amelyek jelenleg adásban vannak. A lejárt klippek pedig azok, amelyek már nincsenek adásban, illetve nem aktívak. A klippek akkor válnak lejártakká, amikor lejár a sugárzási időpontjuk illetve amikor kitörli őket az adatbázisból.

A nyomtatás illetve átalakítás opciói

•Dátumon kívül eső/közteeső (dátum) és (dátum)

Ennek az opciónak a kiválasztásával és az Áttekint/Nyomtat gombra való kattintással, megtekintheti a klippek listáját, amelyeknek meg van határozva a lejárási időpontjuk a beiktatott dátumtól ettől/eddig.

•A klippek beállítása ettől/eddig

Ezzel az opcióval megtekintheti a reklámblokkok teljes listáját azokra a dátumokra, amelyeket beállított.

•Az aktív klippek listája

Ez az opció lehetővé teszi az Ön számára, hogy kinyomtassa az aktív klippek listáját és azok sugárzási időpontját

•Az aktív klippek kivizsgálása

Válasszon ki egy aktív klipet és kattintson rá az Áttekint/Nyomtat gombra. Ezáltal áttekintheti a sugárzási időpontok teljes listáját és más, főként erre a történetre vonatkozólag. Amennyiben nagy számú aktív klipje van és nem tudja megtalálni, amelyiket keresi, megteheti ezt a szövegboks kereső segítségével, amelyik alul található.

•A klippek kivizsgálása dátummentesen

A nem aktív klip teljes kivizsgálása dátummentesen is megkapható. Megkeresheti a klipet az alul található szövegbokszal. Ugyanúgy kitörölheti azokat a klippeket, amelyeket többet nem igényel.

A reklám kompánia szűrője

Válassza ki a reklámkompániát és a Jazler kizárólag azokat a reklámokat fogja nyomtatni, amelyekhez az adott kompániának köze van.

FIGYELMEZTETÉS: Minden dátumot európai formátumban kell megjelölni (n/h/év).

Eszközök

Restartolni a Jazler adatbázisait

Ez az eszköz segítségével mindent ki lehet törölni a Jazler adatbázisaiból. A Jazler utalja majd egy ablak megnyitására, amelyben azt kérdezi Öntől, hogy mely bázisokat szeretné kitörölni. Az OK gomb megnyomásával, a Jazler előbb a bázis back up-olását végzi el, majd kitörli őket.

Az adatbázisokat visszaállíthatja a Jazler Backup eszközének segítségével, amely a Windows Startup/Programs Részlegben található, abban az esetben, ha az adatbázist hibából törölte volna ki.

Eszközök

Az adatbázisok Back up-olása

Ezen a képernyőn back up-olhatja az adatbázisokat és beállíthatja a bázis automatikus back up-olásának intenzitását.

Kézi back up-olás

Nyomja meg a Back Up Now gombot. A Jazler egy mappát alkot a back up-elés dátumával és időpontjával, amely minden szükséges fájlt tartalmazni fog. Ahhoz, hogy visszahozza a back up-olt bázisokat, lépjen ki a Jazlerből és aktiválja a bázis visszahozására szolgáló eszközt (Restore or Defrag Databases) – ez a Jazler Mappa Start menüjében található, és kattintson rá a Felújít gombra. A Jazler utalja majd, hogy válassza ki a kívánt mappát.

Automatikus back up

Ezt az opciót akkor teszi lehetővé, ha aktiválja az »Őrizd meg a back up-ot minden.....« ikont és ha az intenzitást meghatározott órára állítja be.

Miért kell back up-olni?

- Némely esetekben, amennyiben a rendszer leblokkol amíg a Jazler dolgozik, az adatbázis meghibásodhat.
- Amennyiben gondja van a hálózattal, ez gondokat okozhat és téves adatokat küld a hálózati kiszolgálónak. Ez úgyszintén megkárosíthatja az adatbázist.
- Amennyiben nagyobb változásokat tesz az adatbázisban és szeretne visszatérni a régi adatbázisra.

Mit őriz meg a back up?

Minden adatot megőriz, amelyek a Jazler-ben vannak megőrizve. Az audió fájlokat viszont NEM. Az audió fájlok Back up-olását kézzel kell elvégezni.

Eszközök

A play lista felfrissítése

Ez az eszköz lehetővé teszi a Jazler-nek, hogy elfelejtse mely napon és mely időpontban sugározta az össz zeneszámot.

Miért kell felfrissíteni a playlistát?

- Nagyobb számú zeneszámot iktatott be és a Jazler ezeket mind együtt kezdte el sugározni, a régi zeneszámok kiválasztása nélkül.
- Véletlenül megváltoztatta a számítógépen a dátumot és nagyobb számú zeneszámot helyezett adásba. (Ezeket a zeneszámokat a Jazler mindaddig szüntelenül kiválassza, amíg nem frissíti fel a listát).
- Úgy gondolja, hogy a Jazler minden nap hasonló beosztás szerint helyezi adásba a zeneszámokat.

Mikor kell felfrissíteni a play listákat?

Csak akkor, amikor úgy véli, hogy erre szüksége van. Frissítse fel a play listákat, amikor úgy gondolja, hogy egy zeneszám sűrűbben ismétlődik, mint kellene.

Eszközök

A zenei kategória mennyiség változtatása

Ez egy speciálisan kidolgozott eszköz, amely a rádió állomás zenei szerkesztője számára lett tervezve. Ez az eszköz lehetővé teszi, hogy nagyszámban átdobhassa a zeneszámokat az egyik kategóriából a másikba.

Példák:

- Szeretnék minden 1-es prioritással megjelölt zeneszámot 3-assal megjelölni**
 - Állítsa be a felső csoportban 1-re a prioritási kombinált listát
 - Állítsa be az alsó csoportban 3-ra a prioritási kombinált listát
 - Kattintson rá a Konvertál most gombra és várjon egy kicsit
- Szeretnék áthelyezni minden zeneszámot a 80-as évek Pop kategóriából a 80-as évek Rock kategóriába**
 - Állítsa be a felső csoportban a Pop kategóriát, az alkategóriát pedig a 80-as évekre.
Meglátja a hozzáférhető zeneszámokat a szürke ablakban sárgával megjelölve.
 - Állítsa be a kategóriát az alsó csoportban a Rock-ra.
 - Kattintson rá a Konvertál most gombra.

A fehér színnel megjelölt kombinált listák, amelyek nem lettek kiválasztva változatlanul hagyják a mezőket a zeneszámok kivizsgálásakor.

A zeneszámok kategóriáinak módosítása

Ezen a képernyőn, amely listaboksokból áll, hozzáadhat illetve törölheti a zeneszámok kategóriáit és alkategóriáit.

Új kategória hozzáadása

Táplálja be az új kategóriát és alkategóriát, amelyet hozzá szeretne rendelni és kattintson rá a Hozzáad gombra (+).

A kategória törlése

Kattintson rá a kívánt kategóriára illetve alkategóriára és nyomja meg a Töröl gombot (-), amely a lista mellett van.

FIGYELMEZTETÉS: Nem lehet kitörölni azt a kategóriát, amely tartalmaz zeneszámokat. Először meg kell változtatni ezen zeneszámok kategóriáit és csak akkor lehet kitörölni őket. A zeneszámok paramétermódosításának legegyszerűbb módja a Zenei kategóriák nagyszámú változtatása kijelzőn található.

A jingleek kategóriáinak módosítása

Ezen a képernyőn hozzáadhat és kitörölheti azokat a kategóriákat, amelyek a jingleek számára használatosak.

Új kategória hozzáadása

Táplálja be a kategória nevét, amelyet hozzáad és kattintson rá a Hozzáad gombra (+).

A kategória törlése

Kattintson rá a kívánt kategóriára, majd a Töröl gombra (-), amely a kategória lista mellett van.

FIGYELMEZTETÉS: Nem lehet kitörölni azt a kategóriát, amelyhez az adatbázisból valamelyik jingle tartozik. Először változtassa meg a jingle kategóriáját vagy ki kell törölnie a jinglet az adatbázisból, s csak azután törölheti ki a kategóriát.

A klippek kategóriáinak módosítása

Ezen a kijelzőn, amely három listából áll, hozzáadhat és törölheti azokat a kategóriákat illetve alkategóriákat, amelyek a klippek számára használatosak.

A reklám kompániák és kategóriák

Ide beiktathatja a reklám kompániákat, amelyek kapcsolatban állnak a reklámblokkokkal. Amennyiben másik rendszer szerint dolgozik, csak egy beviteli adatot hagyjon meg pl. az Ön rádió állomásának nevét, mert ezt a klippek adatbázisainak formálása előtt kell beiktatni. Ugyanez az eljárás vonatkozik a kategóriákra is.

A prioritás szekciója

Ebbe a listába iktassa be a klippjeire vonatkozó prioritási listát. A klippek olyan sorrendben kerülnek adásba, ahogyan azt Ön a prioritási listán beállította. Ebbe a listába beillesztheti a többi közötti prioritásokat is (> gomb).

Opciók – Általános

Általános beállítások

Az applikációk fajtája

Kiválaszthatja, hogy hogyan szeretné alkalmazni a programot: mint hálózati szolgáltatót vagy munkaállomást.

Auto start

Válassza ki a mód-ot amelyben Startolni kívánja a Jazler-t.

Nyelvek és fontok

Nyelv

Válassza ki a Jezler nyelvi kinézetét. Több mint 10 nyelv létezik.

A fontok kimutatása

Válassza ki a kívánt fontot, amely megszokott lesz a Jazler számára. A saját nyelvére kiválaszthatja az encoding-ot, s ezáltal lehetővé válik a helyi jelek láthatósága is.

Színek és képek

•Az állomás neve

Ide iktassa be a saját rádióállomásának vagy kávézójának a nevét. Ez megmutatkozik majd a Stúdió kijelzőn és az adatbázisok kijelzőjének a felső részén.

•Az állomás fájl logója

Olvassa be a képes fájlt (bmp, jpg) a rádió állomás vagy a kávézó logójával. Ez a logó megmutatkozik a mód gomb alatt a képernyő jobb részén a Stúdió kijelzőn.

•A beolvasott zeneszámok száma

•A Jazler, az előbeállítások alapján, kimutatja és kiválasztja a soron következő 6 zeneszámot, amelyek az automata programban kerülnek adásba. Ezt meg lehet változtatni legfeljebb 20 zeneszám beállításával. Ezek a zeneszámok minden fél órában váltakoznak, még ha egy ugyanazon kategóriába tartoznak is.

•A háttér

Amikor startolja a Jazler-t, a program elrejti a Windowsov asztalt és megalkotja a saját munkakörnyezetét. Némely számítógépnek gondja akad ezzel és az egér alkalmanként felmond. Ahhoz, hogy ezt megakadályozza egyedül azt teheti meg, hogy ellehetetleníti a háttér.

Opciók – általános beállítások

A közvetítési Opciók

Ez az opció lehetővé teszi az Ön számára, hogy beállítsa a Jazler audió paramétereit. Ahhoz, hogy beállítsa melyik legyen a fő audio kártya, menjen rá a Windows Control Panel-jének Multimedia elnevezésű részlegére. A Jazlert csak így tudja beállítani a zeneszámok közötti mixelésre.

Általános mixelés (amikor a fő hangkártyára használatos a stúdióból)

- **A mixelés gyorsasága (1-15)** ahol az 1-es a leglassúbb, a 15-ös pedig a leggyorsabb (hirtelen megszakad)
- **Az elhalkulás gyorsaság (1500-3000)** amennyiben ezt az értéket kevesebbre állítja be mint 2500, akkor lehetséges, hogy az elhalkulás folyamán kerül sor a megszakításra, attól függően, hogy milyen az Ön hangkártyája. Ez tulajdonképpen nem változik, kivéve abban az esetben, ha gondja akad.
- **A mixelés időpontjának pontossága (0-2000ms)** Ez az opció arra utasítja a Jazler-t, hogy hány milliszekundummal korábban indítsa a lejátszót a következő zeneszámhoz, ahhoz, hogy az időbe kezdje a sugárzást. Ez a hardware konfigurációjától függ. Amennyiben 500 MHz-es PIII-a van vagy ennél erősebb, a 600-as a jó érték. A gyöngébb számítógépek esetében ezt az értéket nagyobbra kellene állítani, mint amilyen a 700-1000. Ezt az értéket akkor állítsa be, ha a következő zeneszám megáll vagy ha korábban indul.
- **Szeretném ha a zeneszám Előbeolvasásban lenne.** Ennek az opciónak a lehetővé tételével a Jazler automatikusan beolvassa a következő zeneszámot a memóriába miközben az adásba megy, illetve pillanatnyilag programon van. Ezzel az opcióval a mixelést illetően magasabb precizitást érhet el, de a gyöngébb számítógépeken valamilyen fajta torzításra lehet számítani, mert több részleget követel.

Másik hangkártya

A Jazler másmilyen rendszert használ ahhoz, hogy hozzáférjen egy másik hangkártyához, amelyet mint kijelzőt használhat az előhallgatásnál. Ez a rendszer több memóriát követel és a gyöngébb számítógépekben konfliktusokat idézhet elő, ezért beiktattunk néhány opciót és beállítási lehetőséget arra az esetre, ha ezzel problémája akad.

- **A másik hangkártya kiválasztása.** Válassza ki azt a hangkártyát, amelyet mint kijelzőt szeretne használni.
- **A bufer-ok száma.** Legsűrűbben 50. Csökkentse e számot, amennyiben torzításokat észlel a főkijáraton. Amennyiben nagyon lecsökkenti a kijelzőn akadáhatnak majd torzítások.
- **A bufer-ok nagysága.** Erre is az vonatkozik, mint a bufer-ok számára. Általában 4100.
- **FIGYELMEZTETÉS:** A másik hangkártyára opcióinak módosításai nem lesznek érvényben, ha nem indítja újra a Jazler-t.

Sweeperek és a virtuális műsorvezetők

- **A sweeper mixeinek gyorsasága.** Állítsa be azt a gyorsaságot, amelyen szeretné, hogy a zeneszám elhalkuljon illetve felerősödjön a sweeper előtt és után.
- **A zeneszám hangerejének nagysága a sweeper sugárzása alatt.** Amennyiben 0-ra van beállítva, a zeneszám nem halkul el, a sweeper pedig ugyanolyan hangerővel kerül adásba, mint a zeneszám. A 3000-en a zeneszám megáll, amíg viszont a sweeper tart.
- **A mixelés pontossága.** Ezt általában ugyanarra az értékre kell állítani, mint a főkijárat mixelési pontosságát. Cserélje ezt az értéket, ha azt kívánja, hogy a sweeper korábban vagy közvetlenül az ének előtt fejeződjön be.

Opciók – általános beállítások

Klippek

Ez a tábla lehetővé teszi a számára, hogy beállítsa a mód-ot hogyan fog a Jazler reagálni a különböző klippekre (reklámokra), azok akcióira és történéseire.

Csak klippek

- **Idő (0-5 minuta) amely alatt megjelenik a reklámok figyelmeztető ablaka.** Ezt akkor kell alkalmazni, amikor a mód-ban az Élő asszisztálás van érvényben. Ha a reklámblokk pontosan 18:00 órakor indul, ez az opció pedig 2 percre van beállítva, a reklámok figyelmeztető ablaka (két perccel előbb) tehát 17:58-kor jelenik majd meg. Az autó mód-ban a Jazler a reklámblokkot a beállított időpontban iktatja be a play listába és várni fogja amíg a zeneszám véget ér, ahhoz, hogy beindítsa a reklámblokkot.
- **A végére figyelmeztető ablak.**
Ennek az opciónak az aktiválásával a Jazler kimutatja a figyelmeztető ablakot, amely leszámolja a másodperceket a végéig, mielőtt a következő objektum beindul.

Auto mod

- **A reklámokra előlátott idő után hány másodperccel indítja be a Jazler a zeneszámot.** A Jazler megvárja, hogy a zeneszámból leteljen a meghatározott legkevesebb x másodperc és akkor azt a reklámok miatt megszakítja. Ha ezt 0-ra állítja be, akkor ez az opció ellehetetlenül.
- **Hány másodpercet vár majd a Jazler, ha van egy megjelölés a reklámblokk pillanatnyi megszakítására**
Ha ezt az opciót 0-ra állítja be, a Jazler pillanatnyilag megszakítja a zeneszámot. Ha nem, akkor megvárja, hogy a zeneszámból lepörögjön a meghatározott X másodperc és akkor akkor szakítja meg.

Opciók – általános beállítások

Logok és útvonalak

Ez a tábla lehetővé teszi a számára, hogy beállítsa azokat a logókat, amelyeket a meghatározott dierkotóriumban meg szeretné őrizni. Ez úton úgyszintén beállíthatja azokat az útvonalakat, amelyeket szeretne hogy a Jazler kimutasson, amikor a meghatározott audió fájlokat iktatja be az adatbázisba.

- **Logók**
Válassza ki azokat a logókat, amelyeket meg szeretne őrizni, majd később követni. A logókat meghatározott direktóriumok felé kell vezetni txt formátumban.

Opciók – Általános beállítások

RDS Opciók

Ez a képernyő lehetővé teszi számára, hogy beállítsa az RDS berendezést úgy, hogy az össze legyen kötve a számítógéppel és hogy támogassa a Jazler tevékenységét, amikor megváltozik a barázda (mint amilyen a zeneszámok sugárzása).

RDS merevlemez

Itt kiválaszthatja az RDS modellt, amellyel rendelkezik

- Oldal**

Amennyiben az adott modellnek vannak csoportjai (mint a PRAIS-nek), be kell állítani az RDS felvevőkészülék megfelelő oldalát is.

- Sorozatos port**

Ide iktassa be a berendezés sorozatos port-ját

Ha nincsenek aktív üzenetek

Ennek az opciónak a kiválasztásával a Jazler azt az üzenetet fogja forgatni, amelyik utoljára volt aktív. A »Sugározd az alternatívát« Opcióval az alternatív üzenetet fogja beiktatni, amennyiben egyik sem aktív. Ahhoz, hogy megváltoztassa az alternatív üzenetet, válassza ki az »Alternatív« opciót, amely a dátumot jelző kijelző alatt található – mint a 8 nap ()...

Mindenféle

- Auto start**

Startolja az RDS-t, amikor a Jazler megindul a működéssel

- Az üzenet újraindítása**

Ennek az opciónak a kiválasztásával, miután bejelentik a zeneszámot, a Jazler újraindítja majd a megszozott üzenetet. Ez lehetetlenné teszi az adott részleg és a szöveg közötti nemmegértést.

- Auto központ**

Ez az opció az RDS szöveget a képernyő közepére helyezi

A zeneszám bejelentése

Válassza ki, hogy mely zeneszámokat szeretné megjelentetni az RDS-en, amikor azok adásba kerülnek. A zeneszámoknak csak a címét lehet bejelenteni illetve az egész reklámszöveget. Úgyszintén kiválaszthatja, hogy hányszor kívánja megismételni ezt a szöveget mielőtt áttér a szokásos üzenetre.

A levél RDS lokalizációja (betűcsere)

Ezt a lehetőséget azon rádióállomások miatt adtuk hozzá, amelyek olyan országokban működnek ahol nem használják a latin betűket, mint amilyen Görögország, Törökország, Oroszország stb. A változtatási rendszer minden helyi jelet latin betűvel cserél ki. Ezt az opciót nagyon könnyen lehet használni, az utasításokat pedig a képernyőn lehet megtalálni.

Az énekes és a cím bejelentése

Ezen a kijelzőn a szöveget cserélheti, amely a zeneszám kivitelezőjének és elnevezése előtt jelenik meg.

Hogyan állítom be az RDS-em konfigurációját a Jazler-el?

Mindenekelőtt az RDS-ek többségénél kettő vagy több csoportja található meg a szöveges szekvenciáknak. Először is be kell menni az RDS softverébe, konfigurálni kell azt úgy, hogy az első csoportból csak egy szót közvetítsen. Ez annyit jelent, hogy amikor RDS jeleket kap a csoporttól, csak egy nyugodt szavat lát, pl.: a rádióállomás nevét. Csukja be az RDS softvert és nyissa ki a Jazler-t. Konfigurálja az RDS modellt azok alapján, amelyekkel rendelkezik és a csoportot egyesre állítsa be (1). Így lehetővé teszi az RDS működését a Jazler-en keresztül és minden adásba kerülhet.

FIGYELMEZTETÉS:

A Prais RDS 732-es modell kéri a Jazler-től, hogy sugározza a 11 oldalt az első csoportból és az első oldalt a második csoportból.

A Prais RDS 732-es modell nem kéri az oldalaktól, hogy bármilyen adatokat sugározzon.

Az általános opciókban elhelyezve (lokalizálva) **A messzi állomások is elérhetőek**

Miért van szükség erre az opcióra?

Ez az opció lehetővé teszi az Ön számára, hogy összekapcsolja a fő számítógépet a stúdióban a helyi hálózaton keresztül (LAN). Amennyiben több mint egy stúdiója van (két rádió állomása) összekapcsolhatja őket ez az opció alkalmazásával. Rákattinthat azok elnevezésére az ellenőrző képernyőn és megvárja, hogy a Jazler összekapcsolódjon.

**HOGYAN KÖSSEM ÖSSZE A SZÁMÍTÓGÉPEKET?
KÖNNYŰ LÉPÉSEK!**

A következők a lépések, amelyekkel könnyen összekötheti az irodai illetve a kivitelezői számítógépet a stúdióban levő fő számítógéppel.

- 1)Menjen rá a fő számítógépre és ossza meg azok merevlemezeit azok betűi alapján, pl.: ha az Ön merevlemezeinek betűje C, ossza meg azt mint C-t. Nem ajánlatos megosztani a merevlemezeit más névvel, mert a Jazler nem fogja felismerni őket. Legyen biztos abban, hogy minden megengedett a C meghajtóra tekintve (ahol a Jazler fájllai telepítve vannak). Ahhoz, hogy kikerülje a gondokat nevezze meg a számítógépét egyszerű névvel, mint amilyen a STÚDIÓ illetve az ONAIR, bármilyen helyköz nélkül és ne használjon helyi jeleket, csak LATIN BETŰKET. Tudomásaink szerint ez nagy gondokat okozhat.
- 2)Menjen az irodai illetve a kivitelező számítógépre. Nyissa meg a 'My network places' illetve a 'Network' ablakot és bizonyosodjon be, hogy a Stúdió számítógépen látható és hogy annak minden merevlemeze is látható, amelyek csak betűkkel vannak megjelölve.
- 3)Nyissa meg a Jazler programot (a kivitelező számítógépen). Mennyjen a Controll Panel-re, majd az Általános Beállításokra végül pedig a Távoli állomások elérhetésére (ahol megtalálhatja a LAN ikont).
- 4)Kattintson rá a Hozzáad gombra és töltsse ki az űrlapot:

- Az állomás neve:** Iktasson be amit jónak tart és ez az a név lesz az, amely látszani fog.
- A számítógép neve:** A LAN hálózati elnevezése a számítógépnek. Ez pedig egyforma kell legyen azzal a névvel, amely mint hálózati név jelentkezik.
- A Jazler útja a LAN-ban:** Ez a Jazler mappája a fő számítógépen. Pl.: Amennyiben azt a számítógépet, amely az adást vezeti STÚDIÓNAK hívják, akkor ebben a szövegboksban meg kell, hogy legyen: [\\STUDIO\C\Program Fájls\AMFM Software\Jazler Radio 2](#) . A mappát úgyszintén a hálózat útján használhatja, a szövegboks mellett gombot felhasználva.

- 5)Végezetül kattintson rá a 'Vizsgáld át a kapcsolatot' gombra, ahhoz, hogy meglássa valyon működik-e a kapcsolat. Ha valamilyen gondja van, ellenőrizze le, hogy minden engedélyezett-e a merevlemezen való olvasásra illetve írásra. Sokan jelentkeztek azzal az érzéssel, hogy gond van az összekapcsolást illetően és arra derítettünk fényt, hogy a legtöbb esetben az engedélyek nincsenek kellőképpen beállítva a számítógép hálózati kiszolgálóján.
- 6)Lépjön ki az általános beállításokra szolgáló kijelzőre. Meglátja majd a bal oldalon található "Ez a számítógép" felirat alatt az összekötött számítógépet. Amikor rákattint a Jazler néhány másodpercen belül összekapcsolódik vele.

Ez a kijelző leírása:

A távoli állomások listája

Ez a lista tartalmaz minden hozzáadott elérhető állomást. Megtekintheti az állomás nevét, a távoli állomás programjának útszakaszát, a számítógép nevét illetve a megjegyzéseket.

Hozzáad

Ha rákattint erre a gombra hozzáadhatja a távoli állomásokat a listára. Megjelenik majd egy új dialógus, amely arra szólítja fel, hogy kitöltse a távoli számítógépről szóló alapvető adatokat:

•Az Új Állomás hozzáadásának dialógusa

- Az állomás neve:** Irjon be amit szeretne, és ez lesz a számítógép látható neve
- A számítógép neve:** Ez a stúdió számítógép neve kell legyen a LAN hálózatban
- A Jazler útvonala a hálózaton:** Keresse meg a stúdió számítógépen a program fájl mappán a Jazler Radio Automatition mappát.

•**A Hálózati Kiszolgálókkal kapcsolatos FIGYELMEZTETÉSEK**

○A merevlemeznek ugyanaz kell legyen a nevük a hálózaton is, mint ami a fő számítógépen szerepel. A merevlemez neve a hálózaton meg kell egyezzen a meghajtó betűjével. Semmi más nem szükséges ezen kívül!

•**FIGYELMEZTETÉS a LAN szerkesztőre**

○Biztos kell legyen abban, hogy pontosan iktatta be a STÚDIÓ számítógép nevét a távoli állomások szövegbokszába.

Töröl

Kattintson rá a kívánt állomásra, majd a Törölj gombra.

Opciók

Közvetítés

Ez olyan hely, ahol beállíthatja a Jazler közvetítési rendszerének különböző opcióit. A közvetítési rendszer lehetővé teszi, hogy akkor hallja a Line In kapcsolót, amikor azt megkívánja (kézileg vagy automatikusan beállítva).

Az erősségi kiválasztók

Minden erősségi kiválasztó össze van kötve a Windows mixerével. A Jazler egyedül a bemeneteli vonalnál jegyzi meg a kiválasztó értékét és visszaállítja annak szintjét, amikor szükség van az újraközvetítésre.

Az ellenőrző kombinált listák

A kiválasztó WAVE illetve BEMENETELI VONAL csúcsán láthatja a mixer ellenőrzésére szolgáló kombinált listákat. Ezeket az ellenőrző opciókat arra használhatjuk, hogy beállítsuk, mely csatornákat halkítsa el a Jazler. Vannak esetek, amikor szükség van az AUX-on keresztüli belépésre, nem pedig a vonalon keresztüli belépésre. Tehát ez az a hely, ahol be lehet állítani a belépési opciókat.

Faid In/Out vonal kijárat

Ez az opció lehetővé teszi, hogy a vonalon keresztüli belépés a zeneszám után illetve előtt legyen elhalkítva, amelyet a Jazler megszakít, ahhoz, hogy megkezdődhessen az újbóli közvetítés. Amennyiben kiválasztja a "Végén..." opciót, a Jazler először elhalkítja a vonalon keresztüli belépést, majd utána kezdi meg a zeneszámok sugárzását. Ez esetben a mixelésnek nincs effektusa.

Az elhalkulás gyorsasága

A 3-as szint nagyon lassú, míg a 15-ös túl gyors (hirtelen félbeszakadás).

Figyelmeztessen minden alkalommal, amikor a Jazler meg akarja szakítani munkáját a klippek adásba helyezése végett

A Jazler kimutatja a másoperceket számoló figyelmeztető ablakot, amíg nem szakítja az újbóli közvetítést.

•Hogyan kell újraközvetíteni?

Két féle képpen lehetséges: Kézi és automatikus módon.

- Kézi mód:** A stúdió képernyőn kattintson rá a jobb oldalt található Újraközvetít gombra. Amennyiben a zeneszám folyamatban van, a Jazler megvárja annak végét és csak akkor kezdi meg az újraközvetítést.
- Automatikus mód:** Állítsa be azokat az időpontokat, amikor azt szeretné, hogy a Jazler az újraközvetítési módban legyen az autó program beosztásának képernyőjén. Amikor annak eljön az ideje a Jazler átálltódik majd az automatikus mód-ba.

Mindkét módban az újraközvetítés megszakad a reklámblokkok miatt, amennyiben azok az adott időpontokra vannak beállítva.

Opciók

A biztonság és a felhasználók

Ez a képernyő lehetővé teszi az Ön számára, hogy a Jazler-rel biztonsági környezetben dolgozhasson. Minden felhasználónak meg vannak a saját elsőbbségei és csak azokat a képernyőket nyithatja meg, amelyekhez az adminisztrátor által meg van adva a hozzáférhetőségi engedély. Némely képernyőkhöz csak az adminisztrátor férhet hozzá, mint amilyen például a Biztonsági és felhasználói képernyő, az általános opciók illetve az Adatbázisok újratelepítésének kijelzője.

A jelszavas rendszer használata

Ennek a képernyőnek az alján található ellenőrzőboksza segítségével aktiválhatja ezt az opciót.

Hozzáadni a felhasználót

- Kattintson rá a Hozzáad gombra. A Jazler utalni fogja Önt, hogy beiktassa a felhasználó nevét és annak jelszavát. Kattintson rá a kék OK gombra, ahhoz, hogy beállítsa az illető lehetőségeit.
- Az új felhasználó beiktatása után, megtekintheti az illetőt a felhasználói listán. Kattintson rá a személy nevére és meglátja majd az elsőbbségi listát a kapcsolókkal. Aktiválja azokat a kívánt elsőbbségeket, amelyekhez annak az illetőnek hozzáférhetősége engedély kell legyen.
- Amennyiben azt szeretné, hogy ez a felhasználó adminisztratori elsőbbségekkel is rendelkezzen, akkor kattintson rá az Adminisztrátorok boksza. Ennek a felhasználónak nincsenek gátolt területei és hozzáférhet minden képernyőhöz a programban. Az elővigyázatosság miatt a Jazler nem fogja megengedni, hogy kilépjen erről a képernyőről, amennyiben egyik felhasználónak sincs adminisztratori elsőbbsége.

A felhasználók törlése

Csak kattintson rá arra a felhasználóra, amelyiket ki szeretné törölni és nyomja meg a Töröl gombot.

A problémák listájának jelszava és a Jazler adatbázisainak Újratelepítése

Kattintson rá a 'Változtatni a jelszavát' gombra, ahhoz, hogy beiktassa ezeknek a képernyőknek a jelszavát. Amennyiben üres jelszavát iktat be, akkor a Jazler nem fogja kérni Öntől a jelszó beírását, amikor ezekre a képernyőkre szeretne bejutni.

A Jazler rádió automatizációja

A stúdió felhasználása

A stúdió képernyője alkotja a Jazler szívet. Ez a képernyő csak a rádióállomás stúdiójából látható és ez a része a felelős az On Air-ben történő adásért. Ezt a képernyőt használják a műsorvezetők illetve producensek.

A stúdió témák:

- Hogyan használni a stúdiót**

Rövid leírása annak, hogyan működik a Stúdió és annak logikájáról

- Auto mód**

Hogyan működik a Jazler az auto módban.

- Kézi Mód (Élőasszisztálás)**

Miképpen felel meg a Jazler a felhasználók számára és mely automatikus folyamatok funkcionálnak, amikor az Élőasszisztálás mód-ja aktiválva van.

- Újbóli közvetítés**

Az újraközvetítés módja lehetővé teszi, hogy átvegye valamely másik rádióállomás műsorát (szatellit stb.) a számítógép vonalon keresztüli belépésén át. Az újraközvetítés a reklámblokkok végett szakad meg, majd utána folytatódik tovább.

- A zeneszámok hozzáadása illetve törlése**

Hogyan cserélni a Jazler play listáját. Hozzáadhat, módosíthatja illetve törölheti azokat a zeneszámokat, amelyek soron következnek az adásra. Ebben a témában megtanulhatja azt is, hogyan használhatja az audióbázis adatait átkereső műszert. Ez a műszer nagyon egyszerű, amely lehet segítségére, hogy megtalálja a zeneszámot, a jinglet illetve a klippet, amelyet néhány másodpercen belül meg szeretne találni.

- Képernyő**

A képernyő arra van segítségére, hogy áthalgassa a zeneszámokat másik hangcsatornán keresztül (ez csak akkor alkalmazható, ha két hangkártya van aktiválva).

- Instant jinglek**

E képernyő segítségével pillanatnyilag adásba helyezheti a seweepereket, jingleket és más effektusokat csupán a kívánt gomb megnyomásával.

- A kész play listák illetve a klipp csomagok kézi összekötése**

Ez a dialógus útján minden beállítot klippcsomagot kézíleg elő lehet hívni.

- RDS kijelző**

Ezen a kijelzőn változtathatja az RDS szöveget, amely adásba megy.

Hogyan változtatjuk a Jazler beállításait?

Menyjen rá a Controll Panelre, melynek gombja a stúdió jobb oldali sarkában található.

A Jazler rádió automatizációja

Hogyan működik a stúdió

A stúdió kijelző egy könnyen kezelhető munkalap, amelyen nagy gombok láthatóak. A Jazler két módban dolgozik: az automatikusban, az élőasszisztálásban és az újbóli közvetítésben. A mód gombjai a Jazler jobb felsőoldali részén találhatóak meg.

Mit kell tennem mielőtt elkezdek a stúdióban dolgozni?

Elsőként be kell iktatni néhány zeneszámot a zeneszámok adatbázisába (legkevesebb 30-at). A zeneszámok bevitele nélkül a stúdió hasznavehetetlen. Ha kívánja, beiktathat néhány jingle is a jinglek adatbázisába. Ha ezt megtette, akkor az Autó Pilot gomb megnyomásával a Jazler megkezdí azok sugárzását véletlenszerű sorrendben.

Hogyan működik a stúdió kijelző?

A stúdió kijelzőnek három szekciója van.

Az On air tábla (Ami pillanatnyila adásban van)

Az On air tábla minduntalan látható és kimutatja, hogy mi van pillanatnyilag adásban.

A zeneszámok listája (Mi következik)

Ez az 5 deck-ből álló zeneszámlista, amely a következőként adásba kerülő zeneszámokat tartalmazza. Mindíg látható.

A zeneszámok feloszlanak:

ZENESZÁMOK – Ezeknek a zeneszámoknak fehér hangjegyű ikon-juk van

JINGLEK – A zeneszámokat egy villám jelzi illetve egy nagy J-é betű

REKLÁM klippek – A zeneszámokat egy dollárt ábrázoló ikon jelzi

A ZENESZÁMON LEVŐ SW ikon – E zeneszámhoz sweeper van hozzárendelve

A PIROS HANG – Ez a zeneszám a zeneszámcsomag elemét képezi

A mód kijelzője

Különböző kijelzőket ábrázol, abban a mód-ban amit éppen kiválasztott.

Mi van adásban

Ez a szekció kimutatja mi van pillanatnyilag adásban. Másodpercenkénti leszámllással mutatja ki mennyi idő maradt még a zeneszám végéig és három gomb, amelyek a leghasznosabbak az Élőasszisztálásnál, de működnek az Autó Pilot mód-ban is. E kijelzőtől balra egy fehér gomb helyezkedik el, amelyet egy nyíl és egy x betű jelez. Ez az átugrásra szolgáló gomb. Amennyiben ezt aktiválja, a Jazler átugorja a jelenleg aktív zeneszámot és áttér a következőre.

•Restart

Restartolja a zeneszámot, amely adásban van.

•Stop következő

Megállítja a play listát, miután befejeződik a zeneszám, amely pillanatnyilag adásban van. A lista leolvasása akkor folytatódik, amikor ismét megnyomta ezt a gombot.

•Szünet

Megállítja a zeneszámot, amely jelenleg adásban van. A szünet gomb újbóli aktiválásával a zeneszám folytatódik. A szünet gomb aktiválása alatt meg lehet nyomni a Restart gombot is.

Deck-ek (Mi következik)

A deck-ek a soron következő zeneszámokat és azok adatait tartalmazzák. Amennyiben ezt szeretné megváltoztatni először kattintson rá arra a deck-re, amelyet szeretne módosítani (piros színű kerettel lesz megjelölve) és akkor nyomja meg az egyik gombot a váltásokrak, amelyek a deck mellett vannak (hozzáaad, kitöröl, módosít stb.). Minden deck-nek van egy gombja, amit egy rámutató nyilacska jelez. Ez a gomb segítségével megy adásba az a zeneszám, amely az adott deck-ben van és elutasítja azt a zeneszámot, amely pillanatnyilag sugárzásban van.

Az szerkesztési gombok (Módosít, Beékel, Kitöröl, Hozzáaad)

A deck kiválasztásával és ezen gombok egyikének aktiválásával, cserélheti azt a zeneszámot, amelyet a deck tartalmaz. Automatikusan megjelenik a fájlkereső, amivel kikeresheti a zeneszámokat, jingleket illetve klippeket amelyeket kíván. Kattintson ide és megláthatja hogyan működik a kereső.

Az azonnali jingleket szabályzó gomb

E kijelző segítségével azonnal adásba helyezheti a sweepereket, jingleket és effektusokat, csupán nyomja meg a kívánt gombot.

Info gomb

Kimutatja a zeneszámra vonatkozó adatokat. Kattintson rá a gombra és akkor arra a zeneszámot képviselő deck-re.

Képernyő

A képernyő segít Önnek abban, hogy lehallgassa a zeneszámot a másik hangcsatornán keresztül (csak akkor kivitelezhető, ha két hangkártyával rendelkezik).

RDS kijelző

Ezen a kijelzőn módosíthatja az adásba kerülő RDS üzenetet.

A Play listák és a csomagok gombjai

Ezen a dialóguson keresztül aktiválhat kézzel minden programozott klipp- illetve play lista csomagot.

A problémákra vonatkozó gomb

Amennyiben a Jazler-nek bármilyen problémája van adás közben, nem fogja megállítani a program sugárzást, hanem megőrzi a tévedési üzenetet és kiírja azt a problémákat kimutató kijelzőre. Ha jelentkezik probléma a Probléma Szegmentumában a Jazler kimutat egy piros felkiáltójelet.

Controll Panel

Kattintson rá erre a gombra és eljut a Jazler Controll Panel-jére.

Pánik gomb

Nyomja meg e gombot és a Jazler hamarosan találmásra megtalálja a zeneszámot, amelyet adásba helyez (az auto program szerkezetére alapozva), ilyen módon van ideje arra, hogy újból megszervezze magát.

Tanácsok és trükkök

Szeretném azonnal megállítani a folyamatban levő zeneszámot és megkezdeni a következőt, amint készen állok rá.

1. Nyomja meg a Stop következő gombot.
2. Nyomja meg az Átugorni gombot (ez az adásban levő zeneszám elnevezése mellett található). A zeneszám félbeszakad majd.
3. Amikor készen áll rá, nyomja meg újból a Stop következő gombot. Így adásba kerül a következő zeneszám.

Szeretnék nagyobb görgetősávot, amíg keresek, mert használom a touch screen-t

Nyissa meg a Fő asztalt és kattintson rá a Tulajdonságokra. Nyomja meg a Kinézeti gombot, majd lépjen be az Tárgyak kombinált listájába és válassza ki a görgetősávot. Az általános nagyság 16-os, viszont olyan nagyra módosíthatja, amilyenre szeretné. Ez a módosítás a görgetősávokra illetve a Jazler-re fog vonatkozni.

Jazler rádió automatizáció

Auto mód

Az auto Pilot Mód gomb aktiválásával a Jazler megkezdi az egész napos zeneszámok illetve jinglek kiválasztását. A zeneszámokat taláalomra válassza ki, azok a kritériumok illetve kategóriák alapján, amelyeket az Auto Program Szerkezeti szekciójában meghatározott.

Amennyiben a reklámokat meghatározott időpontra állította be a Jazler automatikusan beilleszti a reklámokat a deck-ekbe és megvárja, hogy befejeződjön a zeneszám, ahhoz hogy sugározni tudja őket. Ha azt szeretné, hogy a reklámok azonnal adásba kerüljenek, akkor menjen rá az általános beállításokban a Klippek szekcióra és állítsa be 1-re, hogy **Hány másodpercig fogja adásba engedni a Jazler a zeneszámot a reklámok után.** A Jazler nem fogja megvárni, hogy a zeneszám befejeződjön, hanem lehalkítja azt és adásba helyezi a reklámokat.

Az auto mód-ban módosíthatja az adásban levő zeneszámokat, ugyanúgy mint a kézi mód-ban.

Hogyan válassza ki a Jazler a zeneszámokat?

1. Lépés

A Jazler 20 zeneszámot választ ki az aktív kategóriából, amelyek légrégebben voltak adásban.

2. Lépés

A Jazler taláalomra válassza ki a zeneszámokat a listáról.

3. Lépés

A Jazler azonosítja a zeneszám prioritásait. Ha a zeneszámnak 3-as prioritása van, ezek szerint a Jazler másodszor választotta ki, akkor megőrzi azt a bázisában és regisztrálja, hogy harmadszor választotta ki, majd otthagyja. A második lépést fogja ismételni mindaddig, amíg nem talál olyan zeneszámot, amelyet annyszor ismételt, ahányas prioritással meg van jelölve.

4. Lépés

A Jazler ezt a zeneszámot a deck-be helyezi és megismétli a folyamatot, mindaddig amíg nem tölti meg az összes deck-et.

Hogyan állítom be a kategóriát, amelyet a Jazler minden fél órában kiválaszt?

Menjen be az auto program Szerkezeti kijelzőjére és határozza meg, állítsa be a kategóriák kritériumait.

Hogyan cserélem a zeneszámok, a sweeperek, a jingle-k rotációját?

Minden beállítás nélkül a Jazler a ZENESZÉM>ZENESZÁM>ZENESZÁM>ZENESZÁM+SWEEPER>JINGLE elv alapján működik. Ha ezt módosítani akarja, akkor menjen rá a Controll Panel-re a Zeneszámok és a jinglek rotációjának szekciójára.

Lehet-e újra közvetíteni az auto mód-ban?

Igen, menjen az auto program szerkezetének kijelzőjére és állítsa be a napokat és órákat, amikor kívánja, hogy a Jazler az automatikus újraközvetítés mód-ban működjön.

Jazler rádió automatizáció

Kézi mód (Élőasszisztálás)

A kézi és az automatikus mód közötti különbségek

Az élőasszisztálás gombnyomással a Jazler nem válassza többet ki automatikusan a zeneszámokat, mint az auto módban. Megvárja majd, hogy Ön hozzárendelje a zeneszámokat a playlistára. Ha nincs mit sugározni, akkor a Jazler megszakítja az adást.

Reklámok és klippek

Kézi mód-ban a Jazler kimutatja a reklámokra vonatkozó figyelmeztető ablakot 1 - 5 perccel az az időpont előtt, amikor a csomag be van állítva (ez az általános opciókban végzett beállításoktól függ). Ha megnyomja az OK gombot, akkor a reklámok automatikusan adásba kerülnek. Amennyiben valamilyen zeneszámot sugároz, a Jazler megvárja annak végét és akkor kezdi sugározni a reklámokat. A reklámblokk végén a Jazler kimutatja a figyelmeztető ablakot. Ez az ablak nem jelenik meg, amennyiben a reklámok után is beiktatott zeneszámokat.

Jazler rádió automatizáció

Az újraközvetítés Mód-ja

Az újraközvetítés módja hasonló a kézi mód-hoz, de ha nincs adásban egy zeneszám se, akkor hallható a hangkártya vonalon keresztüli belépése. Ha beiktatja és adásba helyezi a zeneszámot, akkor a vonal belépés elhalkulásba kerül és a zeneszám kerül adásba.

Az újraközvetítés módjában a Jazler nem fogja megvárni, hogy befejeződjön a zeneszám. Automatikusan megállítja az újbóli közvetítést illetve a zeneszámot, amely adásban van ahhoz, hogy sugározza a reklámokat.

Állítsa be a kijelzőn az újbóli közvetítés opcióit illetően annak opcióit és a szinteket.

Jazler rádió automatizáció

A zeneszámok hozzáadása és törlése

A stúdió kijelzőn illetve a playlista kijelzőn alkalmazható

A stúdió kijelzőn és a play listák szerkesztésének kijelzője nagyjából egyformák. Ebben a fejezetben leírjuk, hogy hogyan működik a kereső műszer és hogyan iktassa be a kívánt zeneszámot a play listába.

Hogyan keresem a meghatározott zeneszámot?

Ezúttal néhány példát adunk az Ön számára. A példákat zeneszámokkal állítottuk össze, de ugyanez vonatkozik a jinglekre és a klippekre is.

- o **Szeretnék megtalálni minden zeneszámot, amely elnevezése »You are«-ral kezdődik:**
Táplálja be »You are« a szövegboks-ba és nyomja meg az Elnevezés gombot. A Jazler eredményként visszaiktatja a zeneszámokat, mint amilyenek a »You are my sunshine«, »You are not alone« stb.
- o **Szeretnék megtalálni minden zeneszámot, amely az elnevezésében tartalmazza a »rain« szót:** Táplálja be a *rain szavat a szövegboksba és nyomja meg az elnevezés gombot. A Jazler eredményként visszaiktatja a zeneszámokat, mint amilyenek a »Sunshine on a rainy day«, »When the rain begins to fall«, »It's raining men« stb.
- o **Szeretném megtalálni George Michael minden zeneszámát :** Táplálja be a Michael illetve a Mich szavakat a szövegboksba és nyomja meg a vezetéknév gombot.
- o **Szeretném megtalálni George Michael minden zeneszámát a 80-as évekből :** Táplálja be a a Mich illetve Michael szavakat a szövegboksba, válassza ki a 80-as évek kategóriáját és nyomja meg a vezetéknév gombot.

Megjegyzendő: A csillag (*) identikus mint ami a Windows-ban (wildcard).

Ügyszintén: Ha aktiválta a Név, Vezetéknév illetve Elnevezés gombot, akkor nyomja meg az Enter gombot vagy nyomja meg a szövegboks mellett található nagyítóüveget ábrázoló gombot.

A kívánt zeneszámok beiktatása a playlistákba ...

Miután megtalálta a kívánt zeneszámot kattintson rá arra a deck-re, amelyikre akar (a bal oldalon) és nyomja meg a kívánt gombot (beiktat illetve módosít). A kiválasztott zeneszámra való dupla kattintással beiktatja azt a playlistába. A zeneszámot beiktathatja a sweeperrel, úgy, hogy szelektálja a zeneszámot és megnyomja a Sweeperrel beiktat gombot.

Jazler rádió automatizáció **Stúdió képernyő**

E képernyő segítségével lehallgathatja a zeneszámot, mielőtt az adásba kerül. A képernyő lehetővé teszi számára, hogy módosítsa a zeneszám kezdetének és a mixelés időpontját. Ez az opció ugyanúgy működik, mint az adatbázisban az audio szerkesztés. Megtekintheti a továbbiakban a Hangbarázda Szerkesztése témáját.

Amikor a zeneszámot a képernyő segítségével szerkeszti, a hang a számítógépének másik hangkártyáján hallatszik. Ahhoz, hogy beállítsa a másik hangkártyát, lépjen be a Jazler Általános beállításainak közvetítési opcióiba.

A kezdési illetve a mixelés időpontjának megváltoztatása nem fog kihatni az adatbázisra. Ezek a módosítások nem lesznek megőrizve az audio adatbázisban. Kizárólag arra az egy sugárzásra lesz alkalmazva.

Hogyan hallgatom le előzőleg a zeneszámot?

Válassza ki a kívánt zeneszámot a deck-ből és nyomja meg a Képernyő gombot. A zeneszám automatikusan beindul a másik hangkártyán keresztül. Ekkor, ha kívánja, cserélheti azt.

FIGYELMEZTETÉS: Ha nincs két hangkártyája megtörténhet, hogy megjelenik a WAVE OUT OPEN ERROR vagy a Jazler a fő hangkártyán indítja be a zeneszámot. Ajánljuk, hogy hozzáadja a számítógépéhez a másik hangkártyát, de nem kizárólag e lehetőség végett. A másik hangkártya nélkül az audio fájlokat az adásban hallgathatja majd le!

Jazler rádió automatizáció

Instant jinglek

Ezzel a kijelzővel azonnal adásba helyezheti a jingleket és a sweepereket anélkül, hogy beilleszti őket a play listába. Mivel az idő automatikusan megy, egyszerűen kiválaszthatja őket, mint azonnali sugárzásra és tudni fogja, hogy a bevezető idején keresztül mikor indítsa be azt pontosan. Ez lehetővé teszi a számára, hogy adásba helyezze a jinglet illetve a sweepert a kellő időpontban és bármikor!

Paletták

Az azonnali jinglek kijelzője a fenti táblán értesíti Önt arról, hogy mennyi idő maradt még ahhoz, hogy a jinglek befejeződjenek.

A LEHALKÍTÁSI MIX GOMB

E gombnyomással megtekintheti, hogy az binkelni kezd. Amikor a gomb aktiválva van, csak egy jinglet sugározhat egy pillanatban. Ha úgy állítja be, hogy az egyik jingle akkor induljon be, amikor a másik adásban van, az első lehalkulásba kerül. Az elhalkulás időpontját módosíthatja az opciók ablakban.

Instant paletták és a Palettát KERES gomb

Az azonnali »Bank« Gombok egyikére való jobb kattintással, hosszabb időtartamú használatra is megvagyázhatja a palettát. Amennyiben olyan »Bank«-ot kíván, amelyet nem használ olyan sűrűn, kattintson rá a Palettát KERES gombra. Ez a gomb kimutat majd Önnek minden létező »Bank«-ot, úgyhogy azok közül válogathat. Amelyik »Bank«-ot kiválasztja az meg lesz őrizve az azonnali »Bank«-ok gombján, amely a »Bank« kereső gomb mellett helyezkedik el, ezúton könnyen hozzáférhet a programban.

Az opció gomb

Ez a gomb az opciók dialógusban jelenik meg. Ebben a dialógusban módosíthat és beállíthat sokmindent, mintahogyan a rádióállomás nevét, a nyelvet, az állomás távolságát, stb.

Stop gomb

Ez a gomb megállít bármit, ami adásban van és Újraindít minden gombot.

A le-föl gombok

Ezek a gombok lehetővé teszik az Ön számára, hogy cserélje a palettát bármely »Bank«-ban. Minden bank-nak 5 palettája van egyenként 32 jingle férőhellyel.

A gombok tulajdonságainak dialógusa

Ebben a dialógusban beállíthatja minden gomb tulajdonságát. Ez a dialógus akkor jelenik meg, amikor az egér jobb billentyűjével rákattint a Minden gombra (nem a deck-re).

A fájl neve

Keresse meg a fájl nevét, amelyet a gombnak képviselnie kell. A JazlerShow! Elfogad minden .wav i .wav kompresszált formátumot, mint amilyen az ADPCM, és az .MP3 fájl minden kompresszióban.

A gombon megjelenő elnevezés

Táplálja be ebbe a szövegboxba azt az elnevezést, amelyet szeretne látni a gombon. A gomb alatt a JazlerShow kimutatja annak tartamát másodpercekben.

Szín

Válassza ki a gombokat megjelölő színeket. A gomboknak csak a háttérszínét változtathatja meg. A betűk színe mindig fekete lesz.

A Jingle gomb

A kijelző közepén megláthatja, hogyan fog kinézni a gomb a főképernyőn, minden változás, amelyet elvégez automatikusan erre a Demo gombra fog vonatkozni, ahhoz hogy Ön láthassa őket.

A zöld gombok

Négy zöld gomb van. A számokkal jelölt gombok segítségével iktatják be a jinglek kezdeti időpontját. Ha a jingle a fájl kezdetén zajmentes, a csendet kikerülheti ezzel a gombbal és a másik két gombbal, amelyek alatta találhatóak. Ezek a gombok beállítják a kezdeti időt 50 millimásodprccel előre és hátra minden alkalommal, amikor megnyomja ezeket a gombokat. Az előhallgatási gomb lehetővé teszi az Ön számára, hogy leellenőrizze, hogy jól állította-e be a kezdeti időpontot.

Piros gombok

A piros gombok ugyanazzal a szereppel bírnak, mint a zöldek, de a fájl végét illetően. Ez azért van így, mert a végén sokáig csend következhet és a JazlerShow! a fájl téves időtartamát mutatja ki.

Töröl gomb

E gombnyomással a Jazler kitörli a gomb tartalmát, amelyeket Ön megtekinteni kívánt.

Jazler rádió automatizáció

A play listák és a reklám blokkok kézi összekötése

A klippcsomagok előhívásai

Ez az akció lehetővé teszi számára, hogy előhívja a klippcsomagot, amely be van programálva a Jazler-be. Táplálja be az időtartamot, amelyre ez a csomag be lett állítva, és nyomja meg az Előhallgatás gombot. Amennyiben meg van elégedve, kattintson rá a Csomagot Beiktat gombra. Így a reklámok bekerülnek a playlistába.

Az időtartam szövegboksza melletti gombok aktiválásával megtalálhatja a következő és az előző csomagot is.

A play lista előhívása

Nagyon egyszerű, kattintson rá a kombinált listára, kerresse meg a kívánt play listát, amelyet az adott képernyőn készített és aktiválja a Playlistát beiktat gombot. A play listákat beiktathatja véletlenszerű nélküli sorrendben is, úgy hogy rákattint a Véletlenszerű gombra mielőtt beiktatja a play listát.

Jazler rádió automatizáció **RDS kijelző**

Ez a kijelző lehetővé teszi a számára, hogy cserélje az RDS szöveg sugárzását. A bal oldalon megtalálhatja a napok és az órák beosztását. Amikor kiválasztja a napot és az időpontot a szöveget a fekete szövegboksban tekintheti meg zöld betűkkel a képernyő közepén.

Alternatív szöveg

Az alternatív szöveg gombnyomásával (amely a napok alatt található), betáplálhat egy egyszerű üzenetet, amely akkor kerül adásba, amikor nincs meghatározott szöveg rendelve az adott órához. Az Alternatív szöveg csak akkor kerül adásba, ha RDS formátumba választotta ki az általános beállítások kijelzőjén.

Hogyan beiktatni a szöveget a programba?

Iktassa be a meghatározott szavakat – 8 betűig – és nyomja meg az Enter gombot. A szó rákerül a listára. Úgyszintén beiktathat szavakat a szövegbe, ha megnyomja a Beiktat gombot és akkor a szavat, amelyet a beiktatott szöveg alatt szeretne látni.

Automatikusan, adásba helyezheti a pontos időt, ha beiktatja a TIME-ot! Illetve a dátumot, ha betáplálja a DATE-t! Vagy a zeneszámot, amely jelenleg megy adásba, ha beviszi a SONG-ot!

Gyorsaság

Állítsa be a szekvenca gyorsaságát azokkal a gyorsasági gombokkal, amelyek a képernyő alsó bal oldalán találhatóak. Ez a gyorsaság x0.25 másodpercenként. Ez annyit jelent, hogy négy szó változik minden másodpercben.

A program szerkezet

A program szerkezet biztosítja számára, hogy adásba helyezzen valamilyen fontos szöveget a szokásos szöveg megváltoztatása nélkül. Nyomja meg a Sürgős Üzenet opció gombját, iktassa be a szöveget és nyomja meg a Sürgősen Indítsd az üzenet gombot. Ahhoz, hogy visszatérjen a szokásos üzenethez, kattintson rá a Szokásos szöveget jelző gombra.

Az RDS frissítési gombja

Az újonnan beiktatott szövegek nem lesznek adásban, amennyiben nem aktiválja ezt a gombot. Ez a gomb felfrissíti az RDS adatbázisát azokkal a változásokkal, amelyeket Ön beiktatott.

RDS térkép (mappa)

E gombnyomással megtekintheti azt a térképet (mappát), ahova beiktatta a szöveget az órarendbe. A megfelelő mező aktiválásával a változási kijelző átugrik az adott órára, miszerint Ön módosíthatja azt.

FIGYELMEZTETÉS: Ha kiválasztotta, hogy a Jazler szöveges formátumban sugározza a reklámot, amíg a reklám folyamatban van a Jazler sugározni fogja annak szövegét.

Auto program mód

Az auto program beállítása

Amikor a Jazler az auto mód-ban van, az Ön beállításai szerint működik két kijelzőn. A zeneszámok és jinglek Rotációja és az Auto program szerkezete.

A zeneszámok és a jingle-k Rotációja

Ezen a kijelzőn beállíthatja, hogy milyen lesz a zeneszámok, a sweeperek, a jinglek sorrendje, pl. ZENESZÁM > ZENESZÁM > JINGLE > ZENESZÁM > ZENESZÁM+SWEEPER. A hét minden órájában más módon sorrendet állíthat be.

Az auto program szerkezete

Ezen a kijelzőn beállíthatja, hogy mely zenei kategóriákat válassza ki a Jazler, amikor auto mód-ban van. A hét folyamán félóránként változtathat legfeljebb 5 kategóriát.

Auto program mód

A zeneszámok és a jinglek rotációja

Ezen a kijelzőn eldöntheti, hogy melyik lesz a sorrendje a sweeperes illetve jingles zeneszámoknak, pl. ZENESZÁM > ZENESZÁM > JINGLE > ZENESZÁM > ZENESZÁM+SWEEPER. Válassza ki a kívánt zeneszámot, hogy megkezdje a sorozatot és aktiválja a Hozzáad gombot. Ugyanez érvényes a Beiktat gombra is, csak hogy ez esetben először ki kell választania hova szeretné beiktatni a kívánt zeneszámot. Egy sorozatba 20 zeneszámot iktathat be.

Hogyan elkészíteni a sorozatot?

Válassza ki a kívánt napot és időpontot és egy másik szöveget. A kijelző felsőközépső sarkában megláthatja a listát, amely a ZENESZÁM, JINGLE, ZENESZÁM+SWEEPER szavakból áll. Válassza ki a kívánt zeneszámot, ahhoz, hogy megkezdje a sorozatot és aktiválja a Hozzáad gombot.

Szokásos alternatíva

E gombnyomással a Jazler bármely sorozatot kitöröl, amelyet Ön beiktatott a listára és ahelyett egy három zeneszámból, jingleből illetve sweeperes zeneszámból álló sorozatot iktat be.

Amennyiben ezt a szekciót bármilyen sorozat nélkül hagyta a Jazler a szokásos alternatívát helyezi aadásba.

Auto program mód

Az auto program szerkezete

Ez a kijelző az Auto Mód szívének tekinthető. A kijelző bal oldalán kiválaszthatja, hogy mely napon kívánja áttekinteni. A nagyobb táblázat az auto program egész napos szerkezetét ábrázolja fél órás lépésenként.

Hogyan kell beállítani, hogy meghatározott félóránként kerüljenek adásba az adott zenei kategóriák

Válassza ki azokat a fél órás időszakot, amelyeket szeretne, majd válassza ki a kívánt kategóriát, alkategóriát és nyomja meg a nagy nyíl jelzésű gombot, hogy beiktassa azokat abba a fél órába. Ezt megismételheti, úgy hogy más időzónákhoz is hozzárendelje a kívánt kategóriákat. Minden fél órára legfeljebb 10 különböző kategóriát rendelhet hozzá.

A kategóriák százalékanak játéka

Többször is hozzáadhatja ugyanazt a kategóriát ugyanabba a fél órás időszakba. Ez lehetővé teszi, hogy az a meghatározott kategória többször kerüljön adásba mint a többi. Adásba iktathat 75% Pop illetve 25% Rock zenét, ha hozzáadja a POP – POP – POP – ROCK.

Automatikus újbóli ismétlés

Válassza ki azt a fél órát, amelyhez hozzá szeretné rendelni az újbóli ismétlést és nyomja meg a nagy nyíllal megjelzett gombot majd az újbóli közvetítést jelző ablakot. Ez által beállítja, hogy abban az adott fél órában újra közvetítse azt. Nem lehet hozzácsatolni kategóriát, amikor a beosztásban újbóli közvetítés van beiktatva és fordítva, mert ez a Jazler számára nem logikus.

A gyorskeresési szűrő

Tegyük fel, hogy sok kategóriájú és alkategóriájú szerkezetet készített el és szeretné meglátni, hogy hova iktatta be a 80-as évek pop zene kategóriát. Ebben a rendetlenségben nagyon nehéz megtalálni ezt a kategóriát. Ezért iktattuk be a gyorskeresési szűrőt. Válassza ki a kívánt kategóriákat és azok piros háttérrel lesznek megjelölve és így könnyen megtalálhatja őket.

A play listák alakítása

A play listák részlege az ellenőrző panell adatbázisának gombján jelenik meg. Ez a szekció megőrzi azokat a playlistákat, amelyeket a programáló illetve a kézi használat felhasználója állított össze.

A play listák adatbázisa

Ez a főkijelző, amely akkor jelenik meg, amikor rákattint a play listák ablakára. Ezáltal másik rendszerekből adhatja hozzá, módosíthatja, törölheti és importálhatja a playlistákat.

A play listák változtatása

Amikor hozzáadni illetve változtatni kívánja a playlistákat, a Jazler utasítani fogja a megfelelő kijelzőre. Az adott kijelző nagyon hasonlít a stúdióra, de nem sugározza azt a sorozatot, amelyet Ön elkészített, hanem csak megőrzi azt a saját adatbázisában.

A play listák importálása

A Jazler importálni tudja a playlistákat a specijálisan formátumolt szöveges fájlkból. Ezek a playlisták az extern play liszterekben készíthetők.

A play listák adatbázisai

Ez a kijelző indexes play lista. Ez egy olyan hely, ahol megtekinthet minden play listát, amelyek a hálózati kiszolgálón vannak megőrizve. Amennyiben kétszer rákattint a playlistára, kimutatkozik annak tartalma és módosíthatja is azt.

Új playlista beiktatása

Aktiválja az új play listát jelző ablakot. A Jazler utasítani fogja arra, hogy nevezze meg a play listát. Amikor megnevezi, akkor utalni fogja annak kivizsgálására. A kivizsgálás üres lesz. A play listákra való hozzáadás és törlés hasonló mint a stúdióban. A zeneszámok hozzáadása és törlése témában megtudhatja, hogyan készülnek a play listák.

A másik play liszterből való importálás

A Jazler a speciálisan formátált szöveges fájlkból tudja importálni a playlistákat. Ezek a play listák főleg az extern play lista segítségével készíthetők.

A play listák szerkesztése

Erre a kijelzőre jut amikor kétszer rákattint a play listára és újat készít. Ezen a kijelzőn elékszítheti a megfelelő play listát és jelölje be a dátumot illetve az időpontot, amikor adásba szeretné helyezni. A sugárzás időpontját nem muszály okvetlenül biktatni, mert azt kézíleg is előhívhatja a stúdióból, amikor szüksége van rá.

A zeneszámok hozzáadása és törlése

A zeneszámok törlése és hozzáadása hasonló módon történik, mint a stúdióban.

A play listák beosztása

A play listát beiktathatja a beosztásba, ha aktiválja a Hozzáad gombot, amely a kijelző jobb alsó sarkában található a bokszban. A Jazler utasítani fogja Önt arra a kijelzőre, amelyen hozzáadhatja a play lista sugárzásának dátumát és időpontját. A sugárzás dátuma és időpontja korlátlan.

A taláalomra kiválasztott beosztás: Kattintson rá a kívánt dátumra és időpontra, majd aktiválja a taláalomra kiválasztandó opciót. Amikor eljön az ideje a play lista adásba kerül véletlenszerűen kiválasztott sorrendben.

A külső play liszterből való importálás

Ez a szekció segít Önnek abban, hogy importálhassa a playlistát bármely professzionális playlitsa applikációból. A Jazler ebben a pillanatban támogatja a MusicMaster-t, a PowerGold-ot, a MusicOne-t, mintahogyan az egyszerű txt fájlokat is, amelyek csak útvonalakat tartalmaznak illetve az audio fájlok nevét.

A play listába beiktathatja a jingleket és a sweepereket is, abban az esetben, ha a lista nem tartalmazza őket. A Beolvas/Play lista Processzelése gombnyomással a Jazler megkezdi a txt fájl leolvasását és az eredményeket az alul levő fekete kijelzőn mutatja ki.

A fájlok importálása egyszerű.

Első lépés

Válassza ki az ASCII fájl típusát. (felső jobb kombo-boks)

Második lépés

Válassza ki az ASCII fájlt (felső bal szövegboks)

Harmadik lépés

Állítsa be a kezdési időpontot (csak a tiszta szöveg fájl mód-ban)

Negyedik lépés

Kattintson rá az Play Lista Olvasás/Eljárás gombra.

Figyelmeztetés:

a) Amennyiben a play listák professzionális programából importáltak, kövesse a Program Fájls mappán a Jazler Goodies mappa telepítését.

b) Az egyszerű szöveges fájlok csak a fájl útszakaszát tartalmazzák, pl.
D:\AUDIO\MUSIC\DANCE\SUGABABES-FREAK LIKE ME.MP3

Hogy többet megtudhasson a play listák importálásáról lépjen velünk kapcsolatba ezen az e-mail-en: support@jazler.com.

A probléma megoldása **Ismert problémák**

Néhány problémát, amelyeket még nem sikerült megoldanunk.

A ZENESZÁMOK MIXELÉSE KÖZBENI DISSZTORZIÓ

Ha dissztorzió jelentkezik, amíg a Jazler mixeli az MP3-as zeneszámokat vagy ha ekkor effektusok jelentkeznek, akkor lehetséges, hogy extern softwaret telepített az MP3-as fájlok dekódolására, mint amilyen a Xing. A Xing player be van kapcsolva az Audio Catalyst softwarejébe is. A Xing rendszer a Windows Media Playerrel együtt reagál és ilyenkor kerül sor a dissztorzióra. Ahhoz, hogy ezt a gondot megoldja lépjen be a C disken a program fájl mappába és keresse meg a Common Files direktóriumot, majd abban a XING SHARED mappát. Itt megtalálja majd DECODE direktóriumot. Törölje azt ki. Ez nem árthat az Ön számítógépének, de eltűnik a dissztorzió!

A ÖSSZESŰRÍTETT MP3 NEM KERÜLHET ADÁSBA 190kbpm-EN ILLETVE MAGASABBAN

Ez azért történhet meg, mert egyszerű mp3-as dekódolót telepített. Ahhoz, hogy megakadályozza ezt a problémát meg kell találnia a L3CODECX fájlt a Windows system direktóriumában és törölje ki. Miután kitörölte ezt a fájlt telepítenie kell a Windows Media Player 7-et. Ezzel automatikusan megkapja a professzionális mop kodeket. Miután telepítette a Windows Media Playera 7-et, indítsa újra a számítógépet, ahhoz, hogy a professzionális kodek elkezdhesen működni.

A MUNKAÁLLOMÁS ÉS A STÚDIÓ KÖZÖTTI KAPCSOLAT LASSÚ

Ez a régebbi kiadásokban történik illetve amikor a vírus elleni védelmi softwaret használja. Frissítse fel az antivírus softwaret vagy lehetetlenítse el az automatikus védelmi mód-ot amíg a Jazler-en dolgozik.

A MUNKAÁLLOMÁS VAGY A STÚDIÓ KIMUTATJA "AZ ADATBÁZISOK ISMERETLEN FORMÁTUMÁT"

Ebben a problémában senki sem szeretne jártas lenni! Amennyiben nem végeztél el minden adatbázis back up-ést, befejezheti azt minden zeneszám és reklám újbóli beiktatásával. Ez a gond általában akkor történik, amikor rossz a LAN hálózat kapcsolata. A rossz LAN kapcsolat elkerítheti az adatbázisok fájljait és ellehetetleníti a Jazler-rel való működést. Ezt a problémát egy módon lehetséges kijavítani, de ehhez csak a mi csoportunktól kaphat támogatást. El kell küldenie e-mail-en keresztül a fájljait, amelyeket kérni fogjuk Öntől és mi megpróbálhatjuk kijavítani azokat.

FIGYELMEZTETÉS: NAGYON FONTOS HOGY RENDSZERESEN BACK UP-ELJE AZ ADATBÁZIST. EZT NAGYON EGYSZERŰEN ELVÉGEZHETI, ELJUT A CONTROLL PANEL-RE, AZ ESZKÖZÖKHÖZ, AZ ADATBÁZISBA BACKUP-ELÉSÉHEZ. SZIGORÚAN AJÁNLJUK, HOGY EZT A HÁLÓZATBAN LÉVŐ VALAMELYIK TÁVOLABBI SZÁMÍTÓGÉPEN VÉGEZZE EL, ABBAN AZ ESETBEN HA A STÚDIÓS SZÁMÍTÓGÉPEN VISSZAÁLLÍTHATATLAN HIBA TÖRTÉNIK.

A SWEEPEREK NEM MŰKÖDNEK NÉMEGY EURÓPAI REGIONÁLIS BEÁLLÍTÁSOKON

Ez a problematika azon alapszik, hogy a Windows hogyan számítja ki, hogy a sweeper beillik-e a zeneszám introjának időpontjába. Feltevésünk szerint ez a problematika nem SZEREPEL majd a következő verzióinkban.

NEM LEHET SUGÁROZNI A ZENESZÁMOT A MÁSODIK HANGKÁRTYÁN KERESZTŰL

Ez egy ismert gond, de még mindig nem lett megoldva. A második hangkártya alkalmazható az előhallgatásra a stúdióbeli audio fájlok és a play listák szerkesztőjének esetében, de nem lehet akkor, amikor szerkeszteni kívánja a zeneszámot. Törekszünk, hogy ezt a problémát a következő változatainkban kiküszöböljük.

A PREIS 732 ÉS A SIEL RDS MODELLEK VESZÍTIK AZ ADATOKAT (ÁTUGRÁLNÁK A SZAVAK)

Ezek a modellek olyan technológia alapján működnek, amely nem tud helyesen szinkronizálni a közvetítési software belépési vonalrendszerével. De a probléma csak az RDS modelleknél jelenik meg, amelyeknek nagyszámú javításuk van. Ezek a modellek (mint amilyen a SONY illetve BLAUPUNKT) átugrálnak a szavak azért, mert nem lehet szinkronizálni az RDS felvevő készülékkel. Ezt a problémát sosem lehet megoldani. Ajánljuk, hogy vegyen újabb modelleket vagy más gyártótól származó RDS berendezéseket.

Tanácsok és trükkök

Mivel a Jazler új software, nem tudjuk egyetlen problémáról sem, hogy melyik lett használat útján előidézve. Ezt az oldalt időnként felfrissítjük, miután Önöktől kézbesítünk e-mail-eket és kérdéseket, s ekkor azonosítjuk azokat a problémákat, amelyek keletkezhetnek illetve a helyzeteket, amelyek használati hibákból erednek. Ez segíteni fog a mi munkacsoportunknak is a fejlődésben és a felhasználóknak, mint amilyen Ön, hogy kikerülhesse a lehetséges problémákat.

Ne komplikálja túlságosan a program szerkezetét!

A JazlerRadio SimplePack nem egy kitűnő play lister, úgy, hogy ne iktasson be túl sok kategóriát illetve alkategóriát, mint amilyenek a Pop_Közép tempó_Női, Pop_Közép tempó_Férfi...stb. Ezzel csak megzavarja a programot és lelassítja. Csupán mint Pop_Közép tempó, Pop_Erősebb tempó-ként kell hagyni... Amennyiben jobb rotációt szeretne, ezt egy professzionális play listernek kell hagyni vagy várja meg, hogy megjelentessük a Jazler SuperPack-et.

Szervezze be az audio fájlokat 650 Mb-os direktóriumokba

Ez a legkönnyeb módja, hogy megtegye az audio fájlok CD back up-elését. A merevlemez lemerülése esetében, visszahozhatja azt nagyon könnyen, úgy hogy lemásolja őket a CD-ről az újonnan formált lemezre.

FIGYLEMEZTETÉS: NE FELEDJE EL, HOGY BACK UP-ELJEN MINDEN AUDIO FÁJLT ÉS ADATBÁZIST. EZ LEHETŐVÉ TESZI A JAZLER MINDEN BEÁLLÍTÁSÁNAK VISSZAÁLLÍTÁSÁT NÉHÁNY PERCEN BELÜL!

Ne használjon másik programokat a stúdióeli főszámítógépen

A Jazler nem biztosítja Önnek a megbízhatóságot, amennyiben másik programok foglalják el az ön számítógépnek a részlegeit. Amennyiben a program hangját szeretné hallani bármilyen dissztorzió vagy csend nélkül, szigorúan ajánljuk, hogy olyan számítógépet használjon, amely szigorúan össze van kötve a Jazler-rel. Mégha a tesztek kimutatták, hogy némely kisebb programok zökkenőmentesen tudnak működni a Jazler-rel, kikerülheti a fejfájást azzal, hogy egy számítógépet kizárólag a stúdióra szentel a Jazler-ben.

Legkevesebb két számítógépe kell legyen

Hozzáadhat, törölhet illetve módosíthat az egyik adatbázisból a másik, a harmadik vagy negyedik számítógépbe. A hálózat beállítása nem csak jó eszközt nyújt rádiós csoportjának, hanem lehetővé teszi, hogy a rendszer lemerülése esetében, a Jazler továbbra is sugározza a műsort.

Használja az audio fájlok gyorskereső szűrőjét

Nem létezik egyszerűbb módja annak, hogy megtalálja és beiktassa a fájlokat a Jazler adatbázisába. Az audio fájlok felismerésére szolgáló Varázsló felimeri a fájl szerzőjének nevét, vezetőnévét és fájl elnevezését, amit a meghatározott helyre illeszt be.

A programhiba bejelentése

Programhibát talált? A mi fejlesztési csoportunk örülni fog, ha jelentést kap öntől a következő e-mail címre: bugs@jazler.com .

Megjegyzendő:

- Írja le az üzenet teljes szövegét, amely megjelent (amennyiben volt üzenet)
- Melyek voltak a programhiba megjelenése előtti lépések? (2-3 lépés)
- Utasításokat, hogyan idézzük elő ismét az adott programhibát
- A számítógép rendszerének teljes konfigurációját (pl. hardware (memória, processzor, hangkártyák, chipset itd.)
- Mely software-t használ a számítógépen a Jazler-en kívül (nem ajánlatos)
- A platformát (Win98, 98SE, 2000, ME, XP) és a platforma nyelvét
- Az Ön dátumának helyi (állami) formátuma (nap/hónap/év illetve hónap/nap/év)

Követelések

JAZLER SERVER MÓD (STÚDIÓ)

PentiumIII 500MHz - 128MB RAM vagy nagyobb
Két hangkártya (ajánlatos az SB Live)
Nagy merevlemez az audio fájlokra

A JAZLER MUNKAÁLLOMÁSA

PentiumII 200MHz - 64MB RAM vagy nagyobb
Egyszerű hangkártya
Hálózati kártya (10Mbps vagy nagyobb)
20MB merevlemez a telepítési fájlokhoz

Sűrűn feltett kérdések

Újból közvetíthetem-e az adást és automatikusan megszakíthatom-e a reklám blokkokkal?

Igen, megteheti. Csak programozza be azokat a reklámokat, amelyeket szeretne, az időpontot, amelyiket kívánja és állítsa be a Jazler-t az újbóli közvetítés mód-jába.

Szeretnék újból közvetíteni 10 óráig és azután a saját play listámat sugározni. Lehet-e ezt?

Igen, lehet. Ezt az automatikus újbóli közvetítés mód-jában lehet elérni. Menyen rá az auto program szétosztási kijelőjére és programozza be az újbóli közvetítést a zenei kategóriák helyett.

Szeretném automatikusan újból közvetíteni a híreket 10:00 órától 10:04 percig, lehetséges-e ezt megtenni?

Nem, a Jazler-t kizárólag a fél órás csomagok automatikusan újból közvetítésére állíthatja be.

Otthagyható-e a Jazler, hogy egymaga működjön egy hétig?

Ez a Jazler fő feladata. Miután sok kitartási tesztet végeztünk el, a Jazler bebizonyította, hogy problémamentesen működhet néhány hétig és annak hiány nélkül, hogy újra indítsák a stúdió számítógépét.

Sugározhatok-e egy adott play listát többször?

Ahányszor szeretné. Menyen rá a play listák kivizsgálásának opciójára és programozza be a napokat és időpontokat, amikor adásba szeretné helyezni a play listát. A programozás után adásba mehet kötetlen sorrendben.

Beállíthatom-e a Jazler-t, hogy némely zeneszámokat sűrűbben sugározzon a többinél?

Igen, ezt a zeneszámok kivizsgálásának kivizsgálása során módosított prioritásokkal lehet elérni. Az 1-es prioritással megjelölt zeneszám mintegy 9-szer sűrűbben kerül adásba, mint a 9-es prioritással megjelölt.

Néha élőadás megy a Jazler-en keresztül. Adásba helyezhetek-e effektusokat illetve sweepereket, anélkül, hogy félbeszakítanám a playlistát?

Igen, ezt meg lehet tenni a Jazler azonnali jinglejeivel. Egyszerre mintegy 8 fájlt engedhet adásba ugyanabban az időpontban!

Rendelkezésemre áll-e erős másolat és nyomtatás minden reklámról és időpontról, amikor azok adásban voltak?

Igen. Ezt sikeresen meg lehet tenni a Jazler eszközei között található nyomtatási eszközzel.

Hogyan dönti el a Jazler, hogy melyik zeneszámot helyezi adásba következőként az automatikus mód-ban? Hogyan gondolkodik a Jazler?

Az első lépés az, hogy megtekintse mely zene kategóriákat iktatott be az adott fél órába. Ez után a Jazler előszedi a 10 legjobb zeneszámot és beilleszti őket a kosárba (az a 10 legjobb zeneszám, amelyek leghosszab ideje nem voltak adásban az őket megillető prioritásokkal összhangban). Amikor minden zeneszámot hozzáadott, a Jazler automatikusan azok közül a zeneszámok közül válogat és hozzáadja őket a listára. Amikor a zeneszám adásban van, a Jazler a várakozási lista aljára helyezi azt és ez a zeneszám nem kerül újból adásba, amennyiben a többi nem volt sugározva. Ha a zeneszám prioritása magas a Jazler gyorsabban emeli ki a listából, mint a többi zeneszámot.

Eddig másmilyen automatizációs programom volt a rádióállomáson. Beiktatam 3000 zeneszámot és nem szeretném újból beiktatni őket. Beilleszthetem-e azokat?

A Jazler mind több és több bevittelt támogat más rádióautomatizációs softwarekről. Ha nem támogatja pont azt a programot, amely Önnek van, küldje el nekünk az adatbázist és szakembereink elkészítik a meghajtókat, amelyek átalakítják azt Jazler formátumba.

Hogyan jegyezzem be magam

MINDEN ÁLLAM GÖRÖGORSZÁG KIVÉTELÉVEL

Megkérjük, hogy meglátogassa a website-unk vásárlási oldalát www.jazler.com

GÖRÖORSZÁG

Lépjön velünk kapcsolatba a 02510-37811 or 094 5108061 telefonszámon.

ÁR

Ellenőrizze le minden termékünk árát a website-unkon www.jazler.com. Csak kattinston rá a vásárlási szekcióra (purchase).